

Веб прайс-лист Tradesoft

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа через платформу «Tradesoft».

Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами поставщиков, которые могут быть подключены через [платформу "Tradesoft.ru"](#).

Места использования Веб-сервисов:

- Оценка.


Шаг 0 . Разрешение на использование

Для использования Веб-сервисов необходимо:

- Узнать у поставщика работает ли он на платформе «Tradesoft.ru».
- Стать клиентом поставщика и Tradesoft.
- У менеджера поставщика запросить:
 - Разрешение на использование веб-сервисов у поставщика (ваш IP адрес должен быть в списке разрешенных).
 - Параметры подключения к веб-сервисам поставщика: логин/пароль.

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Tradesoft»:



Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения


При подключении к Веб-сервисам Tradesoft введите параметры, полученные на [шаге 0](#):

- сервер - адрес сервера Tradesoft,
- логин - логин на сайте Tradesoft,
- пароль - пароль на сайте Tradesoft.

Затем нажмите кнопку «Записать».

Шаг 3. Получение служебной информации

Для получения служебной информации нажмите кнопку-ссылку «Обновить доступных поставщиков»:



Затем выберите поставщика в опциях метода (см. шаг 4) и нажмите кнопку-ссылку «Обновить доступные опции поставщика» для получения дополнительных опций методов.

Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах Tradesoft предусмотрены следующие опции:

| Опция | Описание |
|------------------------|---|
| Поставщик (provider) | Код поставщика в системе Tradesoft.ru. После выбора значения для опции нажмите кнопку-ссылку «Обновить доступные опции поставщика» для получения дополнительных опций методов |
| Логин | Логин на сайте поставщика |
| Пароль | Пароль на сайте поставщика |
| Лимит времени на ответ | Лимит времени в секундах на получение данных от поставщика. Регулируется в интервале от 1 до 50 (по умолчанию 10) |

Настройте опции в соответствии с тем, какого поставщика подключаете и как планируете выводить данные в проценке.

Шаг 5. Настройка параметров оценки

Аналогична [общей схеме](#).

From: <http://doc.alfa-auto-additions.ru/> - **Документация**

Permanent link: http://doc.alfa-auto-additions.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%88_%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_tradesoft

Last update: 2020/09/07 09:50

