Веб прайс-листы Allautoparts (Автостелс)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно общей схеме. В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Allautoparts (Автостелс).

Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами компании «Автостэлс»: http://www.autostels.ru/. Взаимодействие с Веб-сервисами реализовано через API allautoparts.ru.

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Проценка.


Шаг 0 . Разрешение на использование

Чтобы подключить Веб-сервисы Allautoparts (Автостелс) необходимо:

- Зарегистрироваться на сайте allautoparts.ru.
- В разделе «Управление → web-сервисы» зарегистрировать IP-адреса, с которых будет осуществляться соединение. Подробное описание процесса регистрации IP-адресов находится в разделе «Управление доступом к web-сервисам».
- Установить сертификаты (используется самоподписанный сертификат, поэтому его нужно добавлять в исключения):
  - Установить корневой сертификат cacert.cer на рабочих местах или сервере 1С, где будет выполнятся код обращения к сервису (сертификат можно скачать по кнопке-ссылке «Корневой сертификат (cacert.cer)»).
  - Содержимое файла to_cacert.pem (сертификат можно скачать по кнопке-ссылке «Корневой сертификат (to_cacert.pem)») добавить в конец файла cacert.pem (находится в директории bin 1С).

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен общей схеме, в качестве обработчика выберите значение «Allautoparts (Автостелс)»:



From: https://doc.alfa-auto-additions.ru/ - **Документация**

Permanent link: **https://doc.alfa-auto-additions.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B:%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81&rev=1598246104**

Last update: **2020/08/24 08:15**