

Веб прайс-листы Allautoparts (Автостелс)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Allautoparts (Автостелс).

Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами компании «Автостэлс»: <http://www.autostels.ru/>. Взаимодействие с Веб-сервисами реализовано через [API allautoparts.ru](#).

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Проценка.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Чтобы подключить Веб-сервисы Allautoparts (Автостелс) необходимо:

- Зарегистрироваться на сайте allautoparts.ru.
- В разделе «Управление → web-сервисы» зарегистрировать IP-адреса, с которых будет осуществляться соединение. Подробное описание процесса регистрации IP-адресов находится в разделе «Управление доступом к web-сервисам».
- Установить сертификаты (используется самоподписанный сертификат, поэтому его нужно добавлять в исключения):
 - Установить корневой сертификат cacert.cer на рабочих местах или сервере 1С, где будет выполняться код обращения к сервису (сертификат можно скачать по кнопке-ссылке «Корневой сертификат (cacert.cer)»).
 - Содержимое файла to_cacert.pem (сертификат можно скачать по кнопке-ссылке «Корневой сертификат (to_cacert.pem)») добавить в конец файла cacert.pem (находится в директории bin 1С).

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Allautoparts (Автостелс)»:

Создание

Действия

Перейти

Поставщик:

Автостэлс

Наименование:

Доп. Allautoparts (Автостэлс)

Код:

Параметры подключения

Ценообразование

Вид прайс-листа:

Веб-сервис поставщика

Валюта:

Руб

Обработчик:

Доп. Allautoparts (Автостэлс)

Словари сервиса

Корневой сертификат (cacert.cer)

Клиентский сертификат (to_cacert.pem)

Для работы с Web-сервисами Allautoparts в первую очередь необходимо зарегистрировать IP-адреса, с которых будет осуществляться соединение.

- Зарегистрировать IP-адреса вы можете в разделе "Управление->web-сервисы".

- Подробное описание процесса регистрации IP-адресов находится в разделе "Управление доступом к web-сервисам".

Параметры сервиса

Опции методов

Проценка

Заказы

Параметры сервиса:

Режим отладки

Имя	Значение
ИД входа	
Логин	
Пароль	

Автостэлс

Обработка

OK

Записать

Заккрыть

From: https://doc.alfa-auto-additions.ru/ - Документация

Permanent link:

https://doc.alfa-auto-additions.ru/docs.php?id=1598246104

Last update: 2020/08/24 08:15

