

Веб прайс-листы Allautoparts (Автостелс)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Allautoparts (Автостелс).

Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами компании «Автостелс»: <http://www.autostels.ru/>. Взаимодействие с Веб-сервисами реализовано через [API allautoparts.ru](#).

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Проченка;
- Отправка Веб-заказа поставщику ИЛИ размещение заказа в корзине поставщика.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Чтобы подключить Веб-сервисы Allautoparts (Автостелс) необходимо:

- Зарегистрироваться на сайте [allautoparts.ru](#) (после регистрации вы получите данные для авторизации на сайте, которые понадобятся на [шаге 2](#)).
- Авторизоваться на сайте и в разделе «Управление → web-сервисы» зарегистрировать IP-адреса, с которых будет осуществляться соединение. Подробное описание процесса регистрации IP-адресов находится в разделе «Управление доступом к web-сервисам».
- [Установить сертификаты](#) на рабочих местах или сервере 1С.

Установка сертификатов

Обратите внимание! Используется самоподписанный сертификат, поэтому его нужно добавлять в исключения.

Скачайте сертификаты из программы, используя кнопки-ссылки «Корневой сертификат (cacert.cer)» и «Корневой сертификат (to_cacert.pem)»:

Действия: Перейти

Поставщик: Автостелс

Наименование: Доп. Allautoparts (Автостелс) Код: ЦБ000006

Параметры подключения | **Ценообразование**

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика Валюта: Руб

Обработчик: Доп. Allautoparts (Автостелс)

Словари сервиса: Корневой сертификат (cacert.cer) Клиентский сертификат (to_cacert.pem) Проверить IP

Для работы с Web-сервисами Allautoparts в первую очередь необходимо зарегистрировать IP-адреса, с которых будет осуществляться соединение.
- Зарегистрировать IP-адреса вы можете в разделе "Управление->web-сервисы".
- Подробное описание процесса регистрации IP-адресов находится в разделе "Управление доступом к web-сервисам".

Параметры сервиса | Опции методов | Проченка | Заказы

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
ИД входа	
Логин	
Пароль	

ИД входа на портал

Автостелс

Обработка OK Записать Закрыть

Установите корневой сертификат cacert.cer на рабочих местах или сервере 1С, где будет выполняться код обращения к сервису.

Содержимое файла с сертификатом to_cacert.pem добавьте в конец файла cacert.pem, который находится в директории /bin/ установленной программы 1С.

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Allautoparts (Автостелс)»:

Создание *

Действия ▾

Поставщик: Автостелс ... 🔍

Наименование: Доп. Allautoparts (Автостелс) ... Код:

Параметры подключения | Ценообразование

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика ... Валюта: Руб ... ✕

Обработчик: Доп. Allautoparts (Автостелс) ...

[Словари сервиса](#) | [Корневой сертификат \(cacert.cer\)](#) | [Клиентский сертификат \(to_cacert.pem\)](#) >>

Для работы с Web-сервисами Allautoparts в первую очередь необходимо зарегистрировать IP-адреса, с которых будет осуществляться соединение.
- Зарегистрировать IP-адреса вы можете в разделе "Управление->web-сервисы".
- Подробное описание процесса регистрации IP-адресов находится в разделе "Управление доступом к web-сервисам".

Параметры сервиса | Опции методов | Проценка | Заказы

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
ИД входа	
Логин	
Пароль	

Автостелс

Обработка ▾ OK Записать Закрыть

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам Allautoparts (Автостелс) введите параметры входа на сайт поставщика allautoparts.ru, полученные после регистрации на (см. [шаг 0](#)):

- ИД входа - ИД входа на сайт, присвоенный после регистрации,
- Логин - логин для входа на сайт,
- Пароль - пароль для входа на сайт.

Затем нажмите кнопку «Записать».

Шаг 3. Получение служебной информации

Не требуется.

Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах Allautoparts (Автостелс) предусмотрены следующие опции:

Опция	Описание
Поиск по наличию	Получение всех предложений в проценке или только тех, что в наличии
Поиск с учетом кроссировки	Получение предложений с учетом кроссов или без

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в проценке.

