

Веб прайс-лист Autotrade (Автотрейд)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Autotrade (Автотрейд).

Описание

Обработчик предназначен для работы с Веб-сервисами компании «Автотрейд»:
<https://autotrade.su/>.

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Прценка,
- Отправка Веб-заказа поставщику.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Чтобы подключить Веб-сервисы Autotrade (Автотрейд) необходимо:

1. Зарегистрироваться и активировать учетную запись на сайте поставщика:
<https://sklad.autotrade.su>. Логин и пароль понадобятся для подключения Веб прайс-листа в программе на [шаге 2](#).
2. Авторизироваться на <https://api2.autotrade.su/> и перейти в раздел «Получить доступ к API», где:
 - Заполните форму и отправьте запрос на получение доступа,
 - Дождитесь пока доступ к API разрешат.

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Autotrade (Автотрейд)»:

При подключении к Веб-сервисам Autotrade (Автотрейд) введите логин/пароль для входа на сайт поставщика, которые получили на (см. [шаге 0](#)):

Введенные параметры подключения:

The screenshot shows a software window titled 'Доп. Autotrade (Автотрейд)'. It has a menu bar with 'Действия' and 'Перейти'. Below the menu bar, there are input fields for 'Поставщик:' (Autotrade), 'Наименование:' (Доп. Autotrade (Автотрейд)), and 'Код:' (ЦБ000024). There are two tabs: 'Параметры подключения' and 'Ценообразование'. Under 'Параметры подключения', there are fields for 'Вид прайс-листа:' (Веб-сервис поставщика), 'Валюта:' (Руб), and 'Обработчик:' (Доп. Autotrade (Автотрейд)). Below these are links: 'Словари сервиса', 'Проверить авторизацию', and 'Обновить договоры'. A text box contains information about the service and API access. At the bottom, there are tabs for 'Параметры сервиса', 'Опции методов', 'Проценка', and 'Заказы'. The 'Параметры сервиса' tab is active, showing a table with login and password fields, and a checkbox for 'Режим отладки'.

Имя	Значение
Логин	9scar@mail.ru
Пароль	Скрыто

Логин на sklad.autotrade.su

Buttons at the bottom: Автотрейд, Обработка, OK, Записать, Закреть.

Затем нажмите кнопку «Записать».

Для данного веб прайс-листа есть возможность проверить настройки подключения. Для этого, после записи параметров подключения, нажмите кнопку-ссылку «Проверить авторизацию».

В случае сообщения об успешной авторизации подключение к Веб-сервисам гарантированно установлено!

Шаг 3. Получение служебной информации

Нажмите кнопку-ссылку «Обновить договоры». Это понадобится для заполнения опций методов на [шаге 4](#).

В Веб-сервисах Autotrade (Автотрейд) предусмотрены следующие опции:

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в проценке и какие

данные будете отправлять в Веб-заказе.

Шаг 5. Настройка параметров оценки

Аналогична [общей схеме](#).

Шаг 6. Настройка отправки заказа поставщику

Аналогична [общей схеме](#).

Обратите внимание! Нет возможности разместить заказ в Корзине, можно только оформить и отправить заказ поставщику.

From:
<https://doc.alfa-auto-additions.ru/> - Документация
Permanent link:
https://doc.alfa-auto-additions.ru/doc.php?id=%D0%BE%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B6&rev=1599462242
Last update: 2020/09/07 10:04

