

# Веб прайс-лист Autotrade (Автотрейд)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Autotrade (Автотрейд).

## Описание

Обработчик предназначен для работы с Веб-сервисами компании «Автотрейд»:  
<https://autotrade.su/>.

*Места использования данных из Веб-сервисов в программе:*

- Прценка,
- Отправка Веб-заказа поставщику.

## Шаг 0 . Разрешение на использование

Чтобы подключить Веб-сервисы Autotrade (Автотрейд) необходимо:

1. Зарегистрироваться и активировать учетную запись на сайте поставщика:  
<https://sklad.autotrade.su>. Логин и пароль понадобятся для подключения Веб прайс-листа в программе на [шаге 2](#).
2. Авторизоваться на сайте <https://api2.autotrade.su/> и перейти в раздел «Получить доступ к API», где:
  - Заполните форму и отправьте запрос на получение доступа,
  - Дождитесь пока доступ к API разрешат.

## Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Autotrade (Автотрейд)»:

Создание \*

Действия    Перейти 

Поставщик:

Наименование:  Код:

Параметры подключения

Ценообразование

Вид прайс-листа:

Валюта:

Обработчик:

[Словари сервиса](#) | [Проверить авторизацию](#) | [Обновить договоры](#)

Обработчик предназначен для работы с веб-сервисы компании Автотрейд. <https://api2.autotrade.su/>  
Для использования веб-сервисов необходимо получить разрешение <https://api2.autotrade.su/#access>  
Документация к веб-сервисам находится по адресу <https://api2.autotrade.su/#doc>  
Внимание! Веб сервис имеет ограничения по количеству запросов 1 в секунду.

Параметры сервиса

Опции методов

Проценка

Заказы

Параметры сервиса:

☐ Режим отладки

| Имя    | Значение |
|--------|----------|
| Логин  |          |
| Пароль |          |
|        |          |
|        |          |

Автотрейд

Обработка  **OK**  Записать  Закрыть

## Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам Autotrade (Автотрейд) введите логин/пароль для входа на сайт поставщика, которые получили на (см. [шаге 0](#)):

### Введенные параметры подключения:

The screenshot shows a software window titled 'Доп. Autotrade (Автотрейд)'. It has a menu bar with 'Действия' and 'Перейти'. Below the menu bar, there are input fields for 'Поставщик:' (Autotrade), 'Наименование:' (Доп. Autotrade (Автотрейд)), and 'Код:' (ЦБ000024). There are two tabs: 'Параметры подключения' and 'Ценообразование'. Under 'Параметры подключения', there are fields for 'Вид прайс-листа:' (Веб-сервис поставщика), 'Валюта:' (Руб), and 'Обработчик:' (Доп. Autotrade (Автотрейд)). Below these are links: 'Словари сервиса', 'Проверить авторизацию', and 'Обновить договоры'. A text box contains information about the API and a warning about request limits. At the bottom, there are tabs for 'Параметры сервиса', 'Опции методов', 'Проценка', and 'Заказы'. The 'Параметры сервиса' tab is active, showing a table with login and password fields, and a checkbox for 'Режим отладки'.

| Имя    | Значение      |
|--------|---------------|
| Логин  | 9scar@mail.ru |
| Пароль | Скрыто        |

Логин на sklad.autotrade.su

Buttons at the bottom: Автотрейд, Обработка, OK, Записать, Закреть.

Затем нажмите кнопку «Записать».

Для данного веб прайс-листа есть возможность проверить настройки подключения. Для этого, после записи параметров подключения, нажмите кнопку-ссылку «Проверить авторизацию».

В случае сообщения об успешной авторизации подключение к Веб-сервисам гарантированно установлено!

## Шаг 3. Получение служебной информации

Нажмите кнопку-ссылку «Обновить договоры». Это понадобится для заполнения опций методов на [шаге 4](#).

**Доп. Autotrade (Автотрейд)**

Действия ▾

Поставщик: Автотрейд ... 🔍

Наименование: Доп. Autotrade (Автотрейд) ... Код: ЦБ000024

Параметры подключения | **Ценообразование**

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика ... Валюта: Руб ... ✕

Обработчик: Доп. Autotrade (Автотрейд) ...

[Словари сервиса](#) | [Проверить авторизацию](#) | **Обновить договоры**

Обработчик предназначен для работы с веб-сервисы компании Автотрейд. <https://api2.autotrade.su/>  
Для использования веб-сервисов необходимо получить разрешение <https://api2.autotrade.su/#access>  
Документация к веб-сервисам находится по адресу <https://api2.autotrade.su/#doc>  
**Внимание!** Веб сервис имеет ограничения по количеству запросов 1 в секунду.

Параметры сервиса | **Опции методов** | Оценка | Заказы

**Опции методов сервиса:**

| Имя                   | Значение            | По умолчанию |
|-----------------------|---------------------|--------------|
| Учитывать кроссы      | <b>Не учитывать</b> | Учитывать    |
| Учитывать замены      | <b>Не учитывать</b> | Учитывать    |
| Другие склады         | Не получать         | Не получать  |
| Сопутствующие товары  | Не искать           | Не искать    |
| Уцененные товары      | Не искать           | Не искать    |
| Договор с поставщиком |                     |              |
| Способ получения      | Доставка            | Доставка     |
| Адрес доставки        |                     |              |

Идентификатор договора с поставщиком.

Автотрейд

Обработка ▾

OK Записать ✕ Закреть

## Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах Autotrade (Автотрейд) предусмотрены следующие опции:

| Опция                 | Описание                                                                             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Учитывать кроссы      | Получение предложений в проценке с кроссами или без                                  |
| Учитывать замены      | Получение предложений в проценке с заменами или без                                  |
| Другие склады         | Получение предложений с других складов или только с прикрепленного к аккаунту склада |
| Сопутствующие товары  | Получение предложений вместе с сопутствующими товарами                               |
| Уцененные товары      | Получение предложений вместе с уцененными товарами                                   |
| Договор с поставщиком | Идентификатор догово́ра с поставщиком из словаря сервиса                             |
| Способ получения      | Способ получения товаров от поставщика: доставка, самовывоз, по заказ                |
| Адрес доставки        | Определяет адрес доставки для способа получения «Доставка»                           |

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в отчете и какие

данные будете отправлять в Веб-заказе.

## Шаг 5. Настройка параметров оценки

Аналогична [общей схеме](#).

## Шаг 6. Настройка отправки заказа поставщику

Аналогична [общей схеме](#).

**Обратите внимание!** Нет возможности разместить заказ в Корзине, можно только оформить и отправить заказ поставщику.

From:  
<https://doc.alfa-auto-additions.ru/> - Документация  
Permanent link:  
[https://doc.alfa-auto-additions.ru/doc.php?id=%D0%BE%D0%B5%D0%B1\\_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81\\_%D0%B8%D0%B9%D1%81\\_%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B1\\_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81\\_%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82\\_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4&rev=1599462275](https://doc.alfa-auto-additions.ru/doc.php?id=%D0%BE%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4&rev=1599462275)  
Last update: 2020/09/07 10:04

