

Веб прайс-лист Armtek (Армтек)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Armtek (Армтек).

Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами компании «Армтек»:
<https://armtek.ru/>.

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Оценка;
- Отправка Веб-заказа поставщику.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Для использования Веб-сервисов Armtek (Армтек) необходимо:

- Быть клиентом компании «Армтек» (иметь договор с поставщиком).
- Иметь логин для работы в ЭТП: <https://etp.armtek.ru>
- Отправить менеджеру компании «Армтек» запрос на подключение к Веб-сервисам со следующей информацией:
 - Логин для работы в ЭТП, по которому будет обращение к Веб-сервису (рекомендуется иметь отдельный логин для Веб-сервисов).
 - Список IP-адресов, с которых будет происходить обращение к Веб-сервисам (данное требование необязательное, но позволит повысить вашу безопасность).

Обратите внимание! После того, как вам зарегистрировали новый логин для работы с Веб-сервисом АРМТЕК, необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО зайти в ЭТП и СМЕНИТЬ пароль! Если этого не сделать, то вызовы к Веб-сервису будут возвращать ошибку с текстом: «Ошибка авторизации пользователя. Необходимо сменить пароль. Зайдите в ЭТП и измените пароль». При игнорировании этого сообщения, данный логин блокируется автоматически!

Логин и пароль для входа в ЭТП АРМТЕК понадобятся для подключения веб-сервисов Armtek (Армтек) в программе на [шаге 2](#).

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Armtek (Армтек)»:

Создание

Действия Перейти

Поставщик:

Наименование: Код:

Параметры подключения **Ценообразование**

Вид прайс-листа: Валюта:

Обработчик:

[Словари сервиса](#) | [Обновить Сбытовые организации](#) | [Обновить Покупателей](#)

Обработка предназначена для работы с веб-сервисами компании APMTEK. Для того, чтобы подключиться необходимо: Быть клиентом APMTEK. Иметь не менее одного логина для работы в ЭТП <https://etp.amtek.ru> Отправить вашему менеджеру запрос на подключение к веб-сервисам со следующей информацией: Логин по которому ваша информационная система будет обращаться к нашим веб-сервисам. Рекомендуем иметь отдельный логин для веб-сервисов. Список IP адресов с которых будет происходить обращение. Данное требование необязательное, но позволит повысить вашу безопасность.

Параметры сервиса **Опции методов** **Проценка** **Заказы**

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
Сервер	ws.amtek.ru
Логин	
Пароль	

Адрес сервера

APMTEK

Обработка **OK** Записать Закрывать

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам Armtek (Армтек) введите параметры, полученные на [шаге 0](#):

- сервер - адрес для обращения к веб-сервисам, изменение необходимо только на случай изменения адреса,
- логин - логин к ЭТП АРМТЕК,
- пароль - пароль к ЭТП АРМТЕК.

Затем нажмите кнопку «Записать».

Шаг 3. Получение служебной информации

Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах Armtek (Армтек) предусмотрены следующие опции:

Опция	Описание
Сбытовая организация	

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в проценке или формировать Веб-заказы.

Шаг 5. Настройка параметров проценки

Аналогична [общей схеме](#).

Шаг 6. Настройка отправки заказа поставщику

Аналогична [общей схеме](#).

Обратите внимание! Нет возможности разместить заказ в Корзине, можно только оформить и отправить заказ поставщику.

From:
<https://doc.alfa-auto-additions.ru/> Документация
Permanent link:
[https://doc.alfa-auto-additions.ru/docu.php?id=%D0%B2%D0%B5%D0%A1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%A1_%D0%BF%D1%82%D1%85%D0%B2%D0%B5%D0%A1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%A1_%D0%BF%D1%82%D1%85%D0%B2%D0%B5%D0%A1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%A1_%D0%BF%D1%82%D1%85%D0%B2%D0%B5%D0%A1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%A1_%D0%BF%D1%82%D1%85%D0%B2%D0%B5%D0%A1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%A1_%D0%BF%D1%82%D1%85%D0%B2%D0%B5%D0%A1%rev=1598592248](https://doc.alfa-auto-additions.ru/docu.php?id=%D0%B2%D0%B5%D0%A1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%A1_%D0%BF%D1%82%D1%85%D0%B2%D0%B5%D0%A1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%A1_%D0%BF%D1%82%D1%85%D0%B2%D0%B5%D0%A1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%A1_%D0%BF%D1%82%D1%85%D0%B2%D0%B5%D0%A1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%A1_%D0%BF%D1%82%D1%85%D0%B2%D0%B5%D0%A1%rev=1598592248)
Last update: 2020/08/28 09:24

