Веб прайс-лист Armtek (Армтек)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно общей схеме. В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Armtek (Армтек).

Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами компании «Армтек»: https://armtek.ru/.

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Проценка;
- Отправка Веб-заказа поставщику.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Для использования Веб-сервисов Armtek (Армтек) необходимо:


- Быть клиентом компании «Армтек» (иметь договор с поставщиком).
- Иметь логин для работы в ЭТП: https://etp.armtek.ru
- Отправить менеджеру компании «Армтек» запрос на подключение к Веб-сервисам со следующей информацией:
  - Логин для работы в ЭТП, по которому будет обращение к Веб-сервису (рекомендуется иметь отдельный логин для Веб-сервисов).
  - Список IP-адресов, с которых будет происходить обращение к Веб-сервисам (данное требование необязательное, но позволит повысить вашу безопасность).

Обратите внимание! *После того, как вам зарегистрировали новый логин для работы с Веб-сервисом АРМТЕК, необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО зайти в ЭТП и СМЕНИТЬ пароль! Если этого не сделать, то вызовы к Веб-сервису будут возвращать ошибку с текстом: «Ошибка авторизации пользователя. Необходимо сменить пароль. Зайдите в ЭТП и измените пароль». При игнорировании этого сообщения, данный логин блокируется автоматически!*

Логин и пароль для входа в ЭТП АРМТЕК понадобятся для полключения веб-сервисов Armtek (Армтек) в программе на шаге 2.

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен общей схеме, в качестве обработчика выберите значение «Armtek (Армтек)»:



Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам Armtek (Армтек) введите параметры, полученные на шаге 0:

- сервер - адрес для обращения к веб-сервисам, изменение необходимо только на случай изменения адреса,
- логин - логин к ЭТП АРМТЕК,
- пароль - пароль к ЭТП АРМТЕК.

Затем нажмите кнопку «Записать».

Шаг 3. Получение служебной информации

Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах Armtek (Армтек) предусмотрены следующие опции:

Опция	**Описание**
Сбытовая организация	Сбытовая организация, к которой выполняются запросы на проценку и выполняются заказы
Вид поиска	Определяет возвращать ли аналоги в проценке или нет
Фильтр по программе	Определяет какая программа (леговая или грузовая) должна быть в результатах выполнения запроса по поиску цен
Покупатель	Покупатель, от лица которого выполняется проценка и оформление заказов
Договор	Договор покупателя со сбытовой организацией при оформлении заказа
Самовывоз	Определяет тип доставки: доставка или самовывоз
Адрес доставки	Адрес для службы доставки компании «Армтек»
Точка самовывоза	Адрес точки самовывоза при оформлении заказа
Грузополучатель	Грузополучатель в реализации товара
Комментарий	Комментарий к заказу
Комментарий к экспедиции	
Тип поиска	Признак проверки наличия товара при оформлении заказа: на основном складе, только складах Армтек или на складах партнеров в том числе
Полная поставка	При установке полной отгрузки позиция заказа будет отгружена только, если она собрана полностью

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в проценке или формировать Веб-заказы.

Шаг 5. Настройка параметров проценки

Аналогична общей схеме.

Шаг 6. Настройка отправки заказа поставщику

Аналогична общей схеме.

Обратите внимание! *Нет возможности разместить заказ в Корзине, можно только оформить и отправить заказ поставщику.*

