

Веб прайс-лист АВСР

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа через пратформу «abcr.ru».

Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами поставщиков, которые могут быть подключены через [платформу "abcr.ru"](#). Для взаимодействия с АВСР используется API АВСР (см. [Документация API](#))

Места использования Веб-сервисов:

- Оценка;
- Отправка Веб-заказа поставщику.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Для использования Веб-сервисов необходимо:

- Узнать у поставщика работает ли он на платформе «abcr.ru».
- Уточнить параметры подключения к сервису поставщика, которого подключаете: адрес сервера поставщика, логин/пароль для подключения к поставщику.
- Запросить разрешение на использование веб-сервисов у поставщика (ваш IP адрес должен быть в списке разрешенных).

Параметры подключения к поставщику через платформу АВСР понадобятся на [Шаге 2](#).

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «АВСР»:

Создание

Действия Перейти

Поставщик:

Наименование: Код:

Параметры подключения **Ценообразование**

Вид прайс-листа: Валюта:

Обработчик:

[Словари сервиса](#) | [Обновить словари для заказа](#)

Обработчик предназначен для работы с веб сервисами поставщиков, которые используют платформу abcр.ru
Документация к API находится тут <http://docs.abcр.ru/wiki/API>

Параметры сервиса **Опции методов** **Проценка** **Заказы**

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
Сервер	??? public.api.abcр.ru
Логин	
Пароль	

Адрес сервера поставщика <КодСайта>.public.api.abcр.ru

[Росско](#) **OK** **Записать** **Заккрыть**

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам АВСР введите параметры, полученные на [шаге 0](#):

- сервер - адрес сервера, подключаемого поставщика,
- логин,
- пароль.

Введенные данные для подключения:

Затем нажмите кнопку «Записать».

From: <https://doc.alfa-auto-additions.ru/> - Документация

Permanent link:

https://doc.alfa-auto-additions.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%BB%D0%88%D1%81%D1%82%D1%88-%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%BB%D0%88%D1%81%D1%82_abcрrev=1598863619

Last update: 2020/08/31 11:46

