

Веб прайс-лист Moskvorechie (Москворечье)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Moskvorechie (Москворечье).

Описание

Обработчик предназначен для работы с Веб-сервисами компании «Москворечье»: <http://moskvorechie.ru/>.

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Проценка;
- Отправка Веб-заказа поставщику ИЛИ размещение заказа в корзине поставщика.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Чтобы подключить Веб-сервисы Moskvorechie (Москворечье) необходимо:

- Быть клиентом поставщика (иметь договор с поставщиком),
- Авторизоваться на портале поставщика: <http://portal.moskvorechie.ru/>,
- Перейти в личный кабинет, раздел «Настройки», и в блоке «Доступ к API Портала» включить доступ к API. При включении доступа к API сгенерируется ключ доступа, который понадобится при подключении веб-сервисов в программе на [шаге 2](#).

Сгенерированный ключ доступа в личном кабинете портала поставщика:

ad МОСКВОРЕЧЬЕ [Акции](#) [Каталог призов](#) [Обучение](#) [Каталоги производителей](#) [Реестр документов](#) [Инструкции](#) [FAQ](#)

МСК Запад

[Сменить пароль для доступа на Портал](#)

Поиск по номеру

Каталоги

- Моя корзина
- Мои заказы
- Возвраты
- Взаиморасчеты
- Скачать прайс-лист
- Рассылка прайсов

Личные данные

- Мой менеджер
- Настройки** →
- Поддержка

Выход

Поиск товара по номеру

Настройка портала

Отображать аналоги при поиске : Отключить автоматическое отображение аналогов в поиске?

Данная настройка позволяет включить или отключить автоматическое отображение аналогов при поиске зч по номеру, если в результате поиска найдена **только одна позиция**, без каких-либо дополнительных вариантов.

Автоматический выбор договора :

Если у Вас в Портале заведено несколько договоров, но вы почти все время работаете только под одним из них, предлагаем Вам выбрать его в качестве договора по умолчанию, чтобы при входе на портал он выбирался автоматически. А если Вам потребуется его сменить, то вы всегда это сможете сделать, нажав на кнопку сменить договор.

Доступ к API Портала : Доступ к API включен, отключить?

Ваш ключ доступа: `uEGvWaw7oTILd3pETKvNwVSJzuG3SEn8762y7HG9MstsxtK9VnOVzI5xBJIKk3qI`

Наш портал позволяет Вам использовать его функционал в Ваших собственных сервисах. Он позволяет получать различные данные, которые хранятся на нашем портале. API Портала предполагает обмен данными в формате JSON (При необходимости возможно использование SOAP/XML).

Более подробно ознакомится с API Портала, можно в [данном разделе](#).

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Moskvorechie (Москворечье)»:

Создание *

Действия | Перейти

Поставщик: Москворечье

Наименование: Баз. Moskvorechie (Москворечье) Код:

Параметры подключения | Ценообразование

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика Валюта: Руб

Обработчик: Баз. Moskvorechie (Москворечье)

[Словари сервиса](#)

Обработка предназначена для работы с порталом компании Москворечье (<http://portal.moskvorechie.ru/>).

Параметры сервиса | Опции методов | Проценка | Заказы

Параметры сервиса: Режим отладки

Имя	Значение
Сервер	portal.moskvorechie.ru
Логин	
Ключ	


Москворечье | Обработка | OK | Записать | Закрыть

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам Moskvorechie (Москворечье) введите параметры, полученные на [шаге 0](#):

- сервер - адрес для обращения к веб-сервисам, изменение необходимо только на случай изменения адреса,
- логин - логин для входа на портал поставщика,
- ключ - сгенерированный в личном кабинете на портале поставщика ключ доступа.

Введенные данные для подключения:



Затем нажмите кнопку «Записать».

Шаг 3. Получение служебной информации

Не требуется.

Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах Moskvorechie (Москворечье) предусмотрены следующие опции:

Опция	Описание
С учетом аналогов	Определяет показывать варианты поставки в проценке с аналогами или без аналогов
Собственный склады	Фильтр предложений в проценке по складам только поставщика Москворечье или по всем складам, включая сторонние
Тип доставки	Определяет тип доставки: доставка/самовывоз

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в проценке или формировать Веб-заказы.

Шаг 5. Настройка параметров оценки

Аналогична [общей схеме](#).

Шаг 6. Настройка отправки заказа поставщику

Аналогична [общей схеме](#).

From:
<http://doc.alfa-auto-additions.ru/> - Документация

Permanent link:

http://doc.alfa-auto-additions.ru/doku.php?id=%D0%82%D0%85%D0%81_%D0%8F%D1%80%D0%80%D0%8F%D1%81_%D0%8F%D0%8F%D1%81%D1%82%D1%88%D0%82%D0%85%D0%81_%D0%8F%D1%80%D0%80%D0%8F%D1%81_%D0%8B%D0%8F%D1%81%D1%82_%D0%8C%D0%8F%D1%81%D0%8A%D0%82%D0%8E%D1%80%D0%85%D1%87%D1%8C%D0%85

Last update: 2020/08/28 06:56

