

Веб прайс-лист Uniqom (Юником)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Uniqom (Юником).

Описание

Обработчик предназначен для работы с Веб-сервисами компании «Юником»: <https://uniqom.ru/>.

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Проценка,
- Отправка Веб-заказа поставщику,
- Формирование заказа через Веб-сервис из локальных прайс-листов.


Шаг 0 . Разрешение на использование

Чтобы подключить Веб-сервисы Uniqom (Юником):

1. Зарегистрируйтесь и активируйте свой аккаунт на сайте поставщика: <https://uniqom.ru/>.
Логин и пароль понадобятся для подключения Веб прайс-листа в программе на [шаге 2](#).
2. Предоставьте IP-адрес и логин (Email) аккаунта вашему менеджеру (контактные данные менеджера можно найти в личном кабинете).
3. Дождитесь разрешения на использование Веб-сервисов.

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Uniqom (Юником)»:




Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам UniQom (Юником) введите параметры, полученные на [шаге 0](#):

- Сервер - имя сервиса, если оно отличается от значения по умолчанию,
- Логин - логин для входа на сайт поставщика,
- Пароль - пароль для входа на сайт поставщика.

Введенные параметры подключения:



The screenshot shows a software window titled "Доп. Uniqom (Юником)". It contains several input fields and tabs. The "Параметры подключения" (Connection Parameters) tab is active, showing fields for "Вид прайс-листа" (Price List Type) set to "Веб-сервис поставщика" (Supplier Web Service), "Валюта" (Currency) set to "Руб", and "Обработчик" (Processor) set to "Доп. Uniqom (Юником)". Below these are links for "Словари сервиса" (Service Dictionaries), "Получить Аpi key" (Get API Key), and "Обновить словари оформления заказа" (Update Order Form Dictionaries). A text box contains the message: "Обработка предназначена для обслуживания веб-сервисов компании Юником (api/v2.1). http://uniqom.ru/api/info.php".

The "Параметры сервиса" (Service Parameters) tab is also visible, containing a table with the following data:

Имя	Значение
Сервер	uniqom.ru
Логин	9car@mail.ru
Пароль	Скрыто

At the bottom of the window, there are buttons for "Обработка" (Processing), "OK", "Записать" (Save), and "Закреть" (Close).


Затем нажмите кнопку «Записать».

Для данного веб прайс-листа есть возможность проверить настройки подключения. Для этого, после записи параметров подключения, нажмите кнопку-ссылку «Получить Аpi Key».

В случае сообщения об успешном получении Аpi Key подключение к Веб-сервисам гарантированно установлено!

Шаг 3. Получение служебной информации

Нажмите кнопку-ссылку «Обновить словари обновления заказа» для получения данных по словарям сервиса: «Организации», «Торговые точки», «Типы доставки». Данные словари используются в настройках опций методов.



Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах UniQom (Юником) предусмотрены следующие опции:

Опция	Описание
Организация	Организация, от лица которой оформляется заказ
Торговая точка	Торговая точка, для которой оформляется заказ
Тип доставки	Определяет способ доставки заказа
Способ оплаты	Определяет способ оплаты заказа
Storage_id	Код склада отгрузки (при оформлении заказа по базовому каталогу)

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в проценке и какие данные будете отправлять в Веб-заказе.

Шаг 5. Настройка параметров проценки

Аналогична [общей схеме](#).

Шаг 6. Настройка отправки заказа поставщику

Аналогична [общей схеме](#).

Обратите внимание! Нет возможности разместить заказ в Корзине, можно только оформить и отправить заказ поставщику.

Шаг 7. Настройка отправки заказа поставщику из локальных прайс-листов

Аналогична [общей схеме](#).

From: <http://doc.alfa-auto-additions.ru/> - Документация

Permanent link: http://doc.alfa-auto-additions.ru/doku.php?id=%D0%A2%D0%B5%D0%81_%D0%8F%D1%80%D0%80%D0%89%D1%81_%D0%88%D0%88%D1%81%D1%82%D1%88%D0%82%D0%B5%D0%B1_%D0%8F%D1%80%D0%80%D0%89%D1%81_%D0%A8%D0%88%D1%81%D1%82_%D1%8E%D0%80%D0%88%D0%8A%D0%BE%D0%8C

Last update: 2020/09/07 10:20

