

Веб прайс-лист Autopiter (Автопитер)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Autopiter (Автопитер).

Описание

Обработчик предназначен для работы с Веб-сервисами компании «Автопитер»:
<https://autopiter.ru>. Взаимодействие с Веб-сервисами реализовано через [API autopiter.ru](#).

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Проченка;
- Отправка Веб-заказа поставщику.


Шаг 0 . Разрешение на использование Веб-сервиса поставщика

Чтобы подключить Веб-сервисы Autopiter (Автопитер) необходимо:

- Зарегистрироваться на сайте поставщика: <https://autopiter.ru>. Клиентский номер, полученный после регистрации, и пароль пользователя сайта поставщика используется для подключения Веб-сервисов в программе (см. [Шаг 2](#)).
- Запросить разрешение на использование Веб-сервисов поставщика у персонального менеджера, закрепленного за вами после регистрации на сайте.

Шаг 1. Создание прайс-листа с обработчиком Веб-сервиса поставщика

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Autopiter (Автопитер)»:



Создание *

Действия ▾

Поставщик: Автопитер ... 🔍

Наименование: Баз. Autopiter (Автопитер) ... Код:

Параметры подключения | **Ценообразование**

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика ... Валюта: Руб ... ✕

Обработчик: Баз. Autopiter (Автопитер) ...

[Словари сервиса](#) | [Выполнить авторизацию](#)

Обработка предназначен для работы с веб-сервисами компании Автопитер (<https://autopiter.ru/>).
Описание API <http://service.autopiter.ru/v2/price>

Для начала работы с веб сервисами необходимо оставить заявку на сайте в личном кабинете в разделе "Инструменты для вашего бизнеса" (<https://autopiter.ru/gadget/webservice>)

Параметры сервиса | **Опции методов** | **Проценка** | **Заказы**

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
UserID	
Пароль	

Автопитер

Обработка ▾ **OK** Записать Закрыть

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения к Веб-сервису поставщика

При подключении к Веб-сервисам Autopiter (Автопитер) введите:

- UserID - Клиентский номер, который отображается в вашем личном кабинете на сайте поставщика.
- Пароль - пароль, который используется для авторизации на сайте поставщика.

Пример отображения клиентского номера на сайте поставщика:

Настройки +++

Регистрационные данные

[Пароль](#)[Контактная информация](#)[Работа с сайтом](#)[Центр обслуживания и
доставка](#)[Юридический адрес](#)[Фактический адрес](#)[Информация о компании](#)

Регистрационные данные

Ваш клиентский номер: 514930

Логин

MS-MO

Сохранить

Введенные данные для подключения:

The screenshot shows the 'Баз. Autopiter (Автопитер)' window. The 'Поставщик' is 'Автопитер' and the 'Наименование' is 'Баз. Autopiter (Автопитер)'. The 'Код' is 'ЦБ0000003'. Under 'Параметры подключения', 'Вид прайс-листа' is 'Веб-сервис поставщика' and 'Валюта' is 'Руб'. The 'Обработчик' is 'Баз. Autopiter (Автопитер)'. There are links for 'Словари сервиса' and 'Выполнить авторизацию'. A text block explains the service and provides a URL for the API. Below, the 'Параметры сервиса' tab is active, showing a table with 'UserID' (514930) and 'Пароль' (Скрыто). A 'Режим отладки' checkbox is present. At the bottom, there are buttons for 'Обработка', 'OK', 'Записать', and 'Заккрыть'.

Имя	Значение
UserID	514930
Пароль	Скрыто

После ввода данных для подключения, нажмите кнопку «Записать».

Для данного веб прайс-листа есть возможность проверить настройки подключения. Для этого, после записи параметров подключения, нажмите кнопку-ссылку «Выполнить авторизацию»:

Баз. Autopiter (Автопите́р) *

Действия ▾ Перейти ▾

Поставщик: ...

Наименование: ... Код:

Параметры подключения **Ценообразование**

Вид прайс-листа: ... Валюта: ...

Обработчик: ...

[Словари сервиса](#) **Выполнить авторизацию**

Обработка предназначен для работы с веб-сервисами компании Автопите́р (<https://autopiter.ru/>).
Описание API <http://service.autopiter.ru/v2/price>

Для начала работы с веб сервисами необходимо оставить заявку на сайте в личном кабинете в разделе "Инструменты для вашего бизнеса" (<https://autopiter.ru/gadget/webservice>)

Параметры сервиса **Опции методов** **Проценка** **Заказы**

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
UserID	514930
Пароль	Скрыто

User ID (код пользователя) на сайте

[Автопите́р](#) Обработка ▾ **OK** Записать Закрыть

В случае сообщения об успешной авторизации подключение к Веб-сервисам гарантированно установлено!

Шаг 3. Получение служебной информации

Не требуется.

Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах Autopiter (Автопитер) предусмотрены следующие опции:

Опция	Описание
С учетом аналогов	Определяет показывать варианты поставки в проценке с аналогами или без аналогов

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в отчете.

Шаг 5. Настройка параметров оценки

Аналогична [общей схеме](#).

Шаг 6. Настройка отправки заказа поставщику, либо размещения заказа в корзине

Аналогична [общей схеме](#).

Обратите внимание! Нет возможности разместить заказ в Корзине, можно только оформить и отправить заказ поставщику.

From:
<https://doc.alfa-auto-additions.ru/> - Документация
Permanent link:
https://doc.alfa-auto-additions.ru/doku.php?id=%D0%A2%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B0%D1%81_%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%A2%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B0%D1%81_%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%86&rev=1597983576
Last update: 2020/08/21 07:19

