

Веб прайс-листы Allautoparts (Автостелс)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Allautoparts (Автостелс).

Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами компании «Автостэлс»: <http://www.autostels.ru/>. Взаимодействие с Веб-сервисами реализовано через [API allautoparts.ru](#).

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Оценка.

Шаг 0 . Разрешение на использование


Чтобы подключить Веб-сервисы Allautoparts (Автостелс) необходимо:

- Зарегистрироваться на сайте allautoparts.ru (после регистрации вы получите данные для авторизации на сайте, которые понадобятся на [шаге 2](#)).
- Авторизоваться на сайте и в разделе «Управление → web-сервисы» зарегистрировать IP-адреса, с которых будет осуществляться соединение. Подробное описание процесса регистрации IP-адресов находится в разделе «Управление доступом к web-сервисам».
- [Установить сертификаты](#) на рабочих местах или сервере 1С.

Установка сертификатов

Обратите внимание! *Используется самоподписанный сертификат, поэтому его нужно добавлять в исключения.*

Скачайте сертификаты из программы, используя кнопки-ссылки «Корневой сертификат (cacert.cer)» и «Корневой сертификат (to_cacert.pem)»:




Установите корневой сертификат cacert.cer на рабочих местах или сервере 1С, где будет выполняться код обращения к сервису.

Содержимое файла с сертификатом to_cacert.pem добавьте в конец файла cacert.pem, который находится в директории /bin/ установленной программы 1С.

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Allautoparts (Автостелс)»:



Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам Allautoparts (Автостелс) введите параметры входа на сайт поставщика allautoparts.ru, полученные после регистрации на (см. [шаге 0](#)):

- ИД входа - ИД входа на сайт, присвоенный после регистрации,
- Логин - логин для входа на сайт,
- Пароль - пароль для входа на сайт.

Затем нажмите кнопку «Записать».

Шаг 3. Получение служебной информации

Не требуется.

Шаг 4. Настройка опций методов

From: <https://doc.alfa-auto-additions.ru/> - **Документация**
Permanent link: https://doc.alfa-auto-additions.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%85%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%B0%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%B0%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B8%D1%81%86rev=1598248527
Last update: 2020/08/24 08:55

