

Веб прайс-лист Rossko (Росско)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Rossko (Росско).

Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами компании «Росско»:
<https://rossko.ru/#where>.

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Оценка;
- Отправка Веб-заказа поставщику,
- Формирование заказа через Веб-сервис из локальных прайс-листов.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Чтобы подключить Веб-сервисы Rossko (Росско) необходимо:

- Зарегистрироваться на сайте поставщика для своего региона: <https://rossko.ru/#where>.
- Авторизоваться на сайте и перейти в настройки своего профиля.
- Получить (сгенерировать) ключи доступа к Веб-сервисам через блок «Доступ к API» в настройках своего профиля.

Пример сгенерированных ключей в блоке «Доступ к API» в настройках профиля на сайте поставщика:



Доступ к API

KEY 1:

KEY 2:

Лимит в минуту:

Лимит в день:

Тестовый режим API 2* ☐

[Документация](#)
[API 1.0](#) [API 2*](#)

Сгенерированные ключи доступа (KEY 1, KEY 2) понадобятся для подключения веб-сервисов в программе на [шаге 2](#).

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен **общей схеме**, в качестве обработчика выберите значение «Rossko (Росско)»:

Создание *

Действия ▾

Поставщик: Росско

Наименование: Баз. Rossko (Росско) ... Код:

Параметры подключения | **Ценообразование**

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика ... Валюта: Руб ... x

Обработчик: Баз. Rossko (Росско) ...

[Словари сервиса](#) | [Обновить словари оформления заказов](#)

Обработчик предназначен для работы с веб-сервисы компании Росско. <http://api.rossko.ru>

Для использования веб-сервисов компании необходимо самостоятельно получить ключи доступа в личном кабинете на портале. Там же можно произвести остальные настройки (заказы, предложения).

Параметры сервиса | **Опции методов** | **Проценка** | **Заказы**

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
Ключ (1)	
Ключ (2)	

Росско

Обработка ▾ **OK** Записать **Закрыть**

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам Rossko (Росско) введите ключи доступа (KEY 1, KEY 2), полученные на сайте поставщика на [шаге 0](#).

Пример введенных параметров подключения:

Баз. Rossko (Росско)

Действия ▾

Поставщик: Росско

Наименование: Баз. Rossko (Росско) Код: ЦБ000010

Параметры подключения | **Ценообразование**

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика Валюта: Руб

Обработчик: Баз. Rossko (Росско)

[Словари сервиса](#) | [Обновить словари оформления заказов](#)

Обработчик предназначен для работы с веб-сервисы компании Росско. <http://api.rossko.ru>

Для использования веб-сервисов компании необходимо самостоятельно получить ключи доступа в личном кабинете на портале. Там же можно произвести остальные настройки (языки, валюты).

Параметры сервиса | Опции методов | Проченка | Заказы

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
Ключ (1)	ft22pgr4zd5xptbuag5dvucx454z5q28
Ключ (2)	Скрыто

Ключ авторизации - пользователь (можно получить в личном кабинете на портале)

[Росско](#) Обработка ▾ **OK** Записать Закрыть

Затем нажмите кнопку «Записать».

Шаг 3. Получение служебной информации

Нажмите кнопку «Обновить словари оформления заказов» для получения данных по словарям: Способ доставки, Адрес доставки, Способ оплаты, Организации.

Шаг 4. Настройка опций методов

Опция	Описание
Способ доставки	Определяет способ доставки заказа
Адрес доставки	Определяет адрес доставки заказа
Способ оплаты	Определяет способ оплаты заказа
Организация	Определяет организацию, оформляющую заказы
Реквизиты организации	Определяет реквизиты организации, оформляющей заказы
Контактное лицо	Контактное лицо по заказу
Телефон контактного лица	Телефон для связи с контактным лицом
Комментарий к заказу	Произвольный комментарий к заказу

<https://doc.alfa-auto-additions.ru/>

данные будете отправлять в Веб-заказе.

Шаг 5. Настройка параметров оценки

Аналогична [общей схеме](#).

Шаг 6. Настройка отправки заказа поставщику

Аналогична [общей схеме](#).

Обратите внимание! Нет возможности разместить заказ в Корзине, можно только оформить и отправить заказ поставщику.

Шаг 7. Настройка отправки заказа поставщику из локальных прайс-листов

Аналогична [общей схеме](#).

From: <https://doc.alfa-auto-additions.ru/> - Документация

Permanent link:

https://doc.alfa-auto-additions.ru/doc.php?id=%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%80%D0%89%D1%81_%D0%BF%D0%80%D1%81%D1%82%D1%85-%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%80%D0%89%D1%81_%D0%BF%D0%80%D1%81%D1%82_%D1%80%D0%8E%D1%81%D1%81%D0%8A%D0%8E&rev=1598349244

Last update: 2020/08/25 12:54

