

# Веб прайс-лист Major-auto (Мажор-Авто)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Major-auto (Мажор-Авто).

## Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами компании «Major-auto»: <https://www.major-auto.ru/>.

*Места использования данных из Веб-сервисов в программе:*

- Проченка.

## Шаг 0 . Разрешение на использование

Для использования Веб-сервисов Major-auto (Мажор-Авто) необходимо:

- Быть клиентом компании (иметь договор с поставщиком).
- Запросить у менеджера компании разрешение на подключение к Веб-сервисам, предоставив IP адреса, с которых будут производиться обращения.
- Получить у менеджера в ответ персональный идентификатор (Consumer Id) и идентификатор доступа к сервисам (Identifier), которые понадобятся для подключения ВЕБ-сервисов в программе на [шаге 2](#).

## Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Major-auto (Мажор-

**Создание**

Действия Перейти

Поставщик: Major Auto

Наименование: Баз. Major-auto (Мажор-Авто) Код:

Параметры подключения **Ценообразование**

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика Валюта: Руб

Обработчик: Баз. Major-auto (Мажор-Авто)

[Словари сервиса](#) | [Обновить список складов](#)

Обработчик предназначен для работы с веб-сервисами компании Мажор-Авто. <http://www.major-auto.ru/>  
Что бы начать использовать веб-сервисы необходимо получить разрешение. Для этого необходимо:  
1. Сообщить менеджеру IP адреса, с которых будут производиться обращения к сервису,  
2. Получить у менеджера персональный идентификатор (consumerId),  
3. Получить у менеджера идентификатор доступа к сервисам (identifier).

Параметры сервиса **Опции методов** **Проценка** **Заказы**

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
Consumer Id	
Identifier	

Major Auto Обработка OK Записать Закрыть

Авто)»:

## Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам Major-auto (Мажор-Авто) введите параметры, полученные на шаге 0:

- Consumer Id - персональный идентификатор,
- Identifier - идентификатор доступа к сервисам.

Затем нажмите кнопку «Записать».

## Шаг 3. Получение служебной информации

From: <https://doc.alfa-auto-additions.ru/> - Документация

Permanent link: [https://doc.alfa-auto-additions.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%85%D0%B1\\_%D0%BF%D1%80%D0%80%D0%B9%D1%B1\\_%D0%88%D0%88%D1%B1%D1%82%D1%88-%D0%B2%D0%85%D0%B1\\_%D0%BF%D1%80%D0%80%D0%B9%D1%B1\\_%D0%88%D0%88%D1%B1%D1%82\\_majorev=1598590163](https://doc.alfa-auto-additions.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%85%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%80%D0%B9%D1%B1_%D0%88%D0%88%D1%B1%D1%82%D1%88-%D0%B2%D0%85%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%80%D0%B9%D1%B1_%D0%88%D0%88%D1%B1%D1%82_majorev=1598590163)

Last update: 2020/08/28 07:49

