

Веб прайс-лист Autobiz (Автобиз)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Autobiz (Автобиз).

Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами компании «Автобиз»: <http://autobiz.ru/>.

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Отправка Веб-заказа поставщику,
- Формирование заказа через Веб-сервис из локальных прайс-листов.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Для использования Веб-сервисов Auto-sputnik (Автоспутник) необходимо:

- Стать клиентом компании (заключить договор поставки). Для этого обратиться в клиентский отдел компании любым удобным способом.
- Уточнить у менеджера параметры подключения: сервер, e-mail/пароль. Параметры подключения понадобятся на [шаге 2](#).

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Autobiz (Автобиз)»:

Создание

Действия

Перейти

Поставщик:

Автобиз

Наименование:

Доп. Autobiz (Автобиз)

Код:

Параметры подключения

Ценообразование

Вид прайс-листа:

Веб-сервис поставщика

Валюта:

Руб

Обработчик:

Доп. Autobiz (Автобиз)

Словари сервиса

Получить Токен

Обновить Статусы заказов

Обновить Адреса доставки

Обработка предназначена для работы с веб-сервисами компании Автобиз (<http://autobiz.ru/>)

Для подключения сервиса необходимо заключить договор поставки. Для этого нужно обратиться в клиентский отдел [Autobiz.ru](http://autobiz.ru) любым удобным способом. Дальнейшие действия возможны только после подписания договора.

Документация API для подключения <http://autobiz.ru/api.html>

Параметры сервиса

Опции методов

Проценка

Заказы

Параметры сервиса:

Режим отладки

Имя	Значение
Сервер	beta.autobiz.ru
e-mail	
Пароль	

Автобиз

Обработка

OK

Записать

Закреть

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

