

Веб прайс-лист Autoeuro (Авто-Евро)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Autoeuro (Авто-Евро).

Описание

Обработчик предназначен для работы с Веб-сервисами компании «Авто-Евро»:
<https://shop.autoeuro.ru/>, <https://autoeuro.ru/>.

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Проценка.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Чтобы подключить Веб-сервисы Autoeuro (Авто-Евро) необходимо стать клиентом компании и запросить параметры для подключения (имя покупателя и пароль) у менеджера компании.

Полученные параметры подключения понадобятся на [шаге 2](#).

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Autoeuro (Авто-Евро)»:

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам Autoeuro (Авто-Евро) введите параметры, полученные на шаге 0:

- client_name - имя покупателя,
- client_pwd - пароль покупателя.

Введенные данные для подключения:

Баз. Autoeuro (Авто-Евро) *

Действия ▾

Поставщик: АО "ABTO-EBPO" ... 🔍

Наименование: Баз. Autoeuro (Авто-Евро) ... Код: ЦБ000004

Параметры подключения Ценообразование

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика ... Валюта: Руб ... ✕

Обработчик: Баз. Autoeuro (Авто-Евро) ...

[Словари сервиса](#)

Обработка предназначена для использования сервиса проценки компании Авто-Евро (<http://online.autoeuro.ru>).
Описание сервисов и параметры для подключения необходимо запросить у менеджера компании

Параметры сервиса Опции методов Проценка Заказы

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
client name	9car@yandex.ru
client pwd	Скрыто

Имя покупателя. Предоставляется персональным менеджером по запросу клиента

АО "ABTO-EBPO" Обработка ▾ OK Записать ✕ Заккрыть

После ввода данных для подключения, нажмите кнопку «Записать».

Шаг 3. Получение служебной информации

Не требуется.

Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах Autoeuro (Авто-Евро) предусмотрены следующие опции:

Опция	Описание
С учетом аналогов	Определяет показывать варианты поставки в проценке с аналогами или без аналогов

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в проценке.

Шаг 5. Настройка параметров оценки

Аналогична **общей** схеме.

From: <https://doc.alfa-auto-additions.ru/> - Документация

Permanent link

[illegible]