

Веб прайс-лист Autopiter (Автопитер)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Autopiter (Автопитер).

Описание

Обработчик предназначен для работы с Веб-сервисами компании «Автопитер»:
<https://autopiter.ru>. Взаимодействие с Веб-сервисами реализовано через [API autopiter.ru](#).

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Проченка.

Шаг 0 . Разрешение на использование Веб-сервиса поставщика

Чтобы подключить Веб-сервисы Autopiter (Автопитер) необходимо:

- Зарегистрироваться на сайте поставщика: <https://autopiter.ru>. Клиентский номер, полученный после регистрации, и пароль пользователя сайта поставщика используется для подключения Веб-сервисов в программе (см. [Шаг 2](#)).
- Запросить разрешение на использование Веб-сервисов поставщика у персонального менеджера, закрепленного за вами после регистрации на сайте.

Шаг 1. Создание прайс-листа с обработчиком Веб-сервиса поставщика

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Autopiter (Автопитер)»:

The screenshot shows a software window titled "Баз. Autopiter (Автопитер)". It contains several sections for configuring a web price list. The "Поставщик" (Supplier) is set to "Автопитер". The "Наименование" (Name) is "Баз. Autopiter (Автопитер)" and the "Код" (Code) is "ЦБ000003". Under "Параметры подключения" (Connection parameters), the "Вид прайс-листа" (Price list type) is "Веб-сервис поставщика" and the "Валюта" (Currency) is "Руб". The "Обработчик" (Processor) is also "Баз. Autopiter (Автопитер)". There are links for "Словари сервиса" and "Выполнить авторизацию". A text block explains that the software is for working with web services from Autopiter and provides the API URL. Below this, there are tabs for "Параметры сервиса", "Опции методов", "Проценка", and "Заказы". The "Параметры сервиса" tab is active, showing a table with "Имя" (Name) and "Значение" (Value) for "UserID" (514930) and "Пароль" (Скрыто). There is a checkbox for "Режим отладки". At the bottom, there are buttons for "Обработка", "OK", "Записать", and "Закрыть".

После ввода данных для подключения, нажмите кнопку «Записать».

Для данного веб прайс-листа есть возможность проверить настройки подключения. Для этого, после записи параметров подключения, нажмите кнопку-ссылку «Проверить авторизацию». В случае сообщения об успешной авторизации подключение к Веб-сервисам гарантированно установлено!

Шаг 3. Получение служебной информации

Не требуется.

Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах Autopiter (Автопитер) предусмотрены следующие опции:

Опция	Описание
С учетом аналогов	Определяет показывать варианты поставки в проценке с аналогами или без аналогов

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в проценке.

