

Веб прайс-лист Autopiter (Автопитер)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Autopiter (Автопитер).

Описание

Обработчик предназначен для работы с Веб-сервисами компании «Автопитер»:
<https://autopiter.ru>. Взаимодействие с Веб-сервисами реализовано через [API autopiter.ru](#).

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Прогноз.

Шаг 0 . Разрешение на использование Веб-сервиса поставщика

Чтобы подключить Веб-сервисы Autopiter (Автопитер) необходимо:

- Зарегистрироваться на сайте поставщика: <https://autopiter.ru>. Клиентский номер, полученный после регистрации, и пароль пользователя сайта поставщика используется для подключения Веб-сервисов в программе (см. [Шаг 2](#)).
- Запросить разрешение на использование Веб-сервисов поставщика у персонального менеджера, закрепленного за вами после регистрации на сайте.

Шаг 1. Создание прайс-листа с обработчиком Веб-сервиса поставщика

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Autopiter (Автопитер)»:

Создание

Действия ▾

Поставщик: Автопитер ... 🔍

Наименование: Баз. Autopiter (Автопитер) ... Код:

Параметры подключения | **Ценообразование**

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика ... Валюта: Руб ... ✕

Обработчик: Баз. Autopiter (Автопитер) ...

[Словари сервиса](#) | [Выполнить авторизацию](#)

Обработка предназначен для работы с веб-сервисами компании Автопитер (<https://autopiter.ru/>).
Описание API <http://service.autopiter.ru/v2/price>

Для начала работы с веб сервисами необходимо оставить заявку на сайте в личном кабинете в разделе "Инструменты для вашего бизнеса" (<https://autopiter.ru/gadget/webservice>)

Параметры сервиса | **Опции методов** | **Проценка** | **Заказы**

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
UserID	
Пароль	

Автопитер

Обработка ▾ **OK** Записать Закрыть

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения к Веб-сервису поставщика

При подключении к Веб-сервисам Autopiter (Автопитер) введите:

- UserID - Клиентский номер, который отображается в вашем личном кабинете на сайте поставщика.
- Пароль - пароль, который используется для авторизации на сайте поставщика.

Пример отображения клиентского номера на сайте поставщика:

Настройки +++

Регистрационные данные

[Пароль](#)[Контактная информация](#)[Работа с сайтом](#)[Центр обслуживания и
доставка](#)[Юридический адрес](#)[Фактический адрес](#)[Информация о компании](#)

Регистрационные данные

Ваш клиентский номер: 514930

Логин

MS-MO

Сохранить

Введенные данные для подключения:

Баз. Autopiter (Автопитер) *

Действия ▾ | | | | Перейти ▾ | ?

Поставщик: Автопитер ... 🔍

Наименование: Баз. Autopiter (Автопитер) ... Код: ЦБ000003

Параметры подключения | Ценообразование

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика ... Валюта: Руб ... ✕

Обработчик: Баз. Autopiter (Автопитер) ...

[Словари сервиса](#) | [Выполнить авторизацию](#)

Обработка предназначен для работы с веб-сервисами компании Автопитер (<https://autopiter.ru/>).
Описание API <http://service.autopiter.ru/v2/price>

Для начала работы с веб сервисами необходимо оставить заявку на сайте в личном кабинете в разделе "Инструменты для вашего бизнеса" (<https://autopiter.ru/gadget/webservice>)

Параметры сервиса | Опции методов | Оценка | Заказы

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
UserID	514930
Пароль	Скрыто

User ID (код пользователя) на сайте

Автопитер | Обработка ▾ | OK | Записать | Закрыть

После ввода данных для подключения, нажмите кнопку «Записать».

Для данного веб прайс-листа есть возможность проверить настройки подключения. Для этого, после записи параметров подключения, нажмите кнопку-ссылку «Выполнить авторизацию»:

Шаг 3. Получение служебной информации

Шаг 4. Настройка опций методов

Опция	Описание
С учетом аналогов	Определяет показывать варианты поставки в проценке с аналогами или без аналогов

[illegible]