Веб прайс-листы Allautoparts (Автостелс)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно общей схеме. В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Allautoparts (Автостелс).

Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами компании «Автостэлс»: http://www.autostels.ru/. Взаимодействие с Веб-сервисами реализовано через API allautoparts.ru.

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Проценка;
- Отправка Веб-заказа поставщику ИЛИ размещение заказа в корзине поставщика.

Шаг 0 . Разрешение на использование


Чтобы подключить Веб-сервисы Allautoparts (Автостелс) необходимо:

- Зарегистрироваться на сайте allautoparts.ru (после регистрации вы получите данные для авторизации на сайте, которые понадобятся на шаге 2).
- Авторизоваться на сайте и в разделе «Управление → web-сервисы» зарегистрировать IP-адреса, с которых будет осуществляться соединение. Подробное описание процесса регистрации IP-адресов находится в разделе «Управление доступом к web-сервисам».
- Установить сертификаты на рабочих местах или сервере 1С.

Установка сертификатов

Обратите внимание! *Используется самоподписанный сертификат, поэтому его нужно добавлять в исключения.*

Скачайте сертификаты из программы, используя кнопки-ссылки «Корневой сертификат (cacert.cer)» и «Корневой сертификат (to_cacert.pem)»:




Установите корневой сертификат cacert.cer на рабочих местах или сервере 1С, где будет выполнятся код обращения к сервису.

Содержимое файла с сертификатом to_cacert.pem добавьте в конец файла cacert.pem, который находится в директории /bin/ установленной программы 1С.

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен общей схеме, в качестве обработчика выберите значение «Allautoparts (Автостелс)»:



Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам Allautoparts (Автостелс) введите параметры входа на сайт поставщика allautoparts.ru, полученные после регистрации на (см. шаге 0):

- ИД входа - ИД входа на сайт, присвоенный после регистрации,
- Логин - логин для входа на сайт,
- Пароль - пароль для входа на сайт.

Затем нажмите кнопку «Записать».

Шаг 3. Получение служебной информации

Не требуется.

Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах Allautoparts (Автостелс) предусмотрены следующие опции:

Опция	**Описание**
Поиск по наличию	Получение всех предложений в проценке или только тех, что в наличии
Поиск с учетом кроссировки	Получение предложений с учетом кроссов или без

Настройте опции в соотвествии с тем как планируете выводить данные в проценке.

From:
https://doc.alfa-auto-additions.ru/ - **Документация**

Permanent link:
https://doc.alfa-auto-additions.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B:%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81&rev=1598248837

Last update: **2020/08/24 09:00**