Веб прайс-листы Allautoparts (Автостелс)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно общей схеме. В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Allautoparts (Автостелс).

Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами компании «Автостэлс»: http://www.autostels.ru/. Взаимодействие с Веб-сервисами реализовано через API allautoparts.ru.

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Проценка;
- Отправка Веб-заказа поставщику ИЛИ размещение заказа в корзине поставщика.

Шаг 0 . Разрешение на использование


Чтобы подключить Веб-сервисы Allautoparts (Автостелс) необходимо:

- Зарегистрироваться на сайте allautoparts.ru (после регистрации вы получите данные для авторизации на сайте, которые понадобятся на шаге 2).
- Авторизоваться на сайте и в разделе «Управление → web-сервисы» зарегистрировать IP-адреса, с которых будет осуществляться соединение. Подробное описание процесса регистрации IP-адресов находится в разделе «Управление доступом к web-сервисам».
- Установить сертификаты на рабочих местах или сервере 1С.

Установка сертификатов

Обратите внимание! *Используется самоподписанный сертификат, поэтому его нужно добавлять в исключения.*

Скачайте сертификаты из программы, используя кнопки-ссылки «Корневой сертификат (cacert.cer)» и «Корневой сертификат (to_cacert.pem)»:




Установите корневой сертификат cacert.cer на рабочих местах или сервере 1С, где будет выполнятся код обращения к сервису.

Содержимое файла с сертификатом to_cacert.pem добавьте в конец файла cacert.pem, который находится в директории /bin/ установленной программы 1С.

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен общей схеме, в качестве обработчика выберите значение «Allautoparts (Автостелс)»:



Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам Allautoparts (Автостелс) введите параметры входа на сайт поставщика allautoparts.ru, полученные после регистрации на (см. шаге 0):

- ИД входа - ИД входа на сайт, присвоенный после регистрации,
- Логин - логин для входа на сайт,
- Пароль - пароль для входа на сайт.

Затем нажмите кнопку «Записать».

Шаг 3. Получение служебной информации

Не требуется.

Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах Allautoparts (Автостелс) предусмотрены следующие опции:

Опция	**Описание**
Поиск по наличию	Получение всех предложений в проценке или только тех, что в наличии
Поиск с учетом кроссировки	Получение предложений с учетом кроссов или без
Минимальный срок поставки	Фильтр вариантов поставки по минимальному сроку поставки
Максимальный срок поставки	Фильтр вариантов поставки по максимальному сроку поставки
Увеличение цены	Максимально допустимое увеличение цены после проценки в %
Увеличение срока	Максимально допустимое увеличение срока поставки после проценки в днях
Изменение стоимости доставки	Ограничение на допустимость изменение стоимости доставки
Формирование заказа	Ограничение на допустимость внесения выбранных позиций в Веб-заказ: только со всеми позициями или можно не со всеми позициями

Настройте опции в соотвествии с тем как планируете выводить данные в проценке и формировать Веб-заказы.

From:
https://doc.alfa-auto-additions.ru/ - **Документация**

Permanent link:
https://doc.alfa-auto-additions.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B:%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81&rev=1598251595

Last update: **2020/08/24 09:46**