

Веб прайс-лист AvtoTO (АвтоТО)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа AvtoTO (АвтоТО).

Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами компании «АвтоТО»:
<https://www.avtoto.ru/>.

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Прогноз;
- Отправка Веб-заказа поставщику ИЛИ размещение заказа в корзине поставщика,
- Формирование заказа через Веб-сервис из локальных прайс-листов.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Для использования Веб-сервисов AvtoTO (АвтоТО) необходимо:

- Обратиться в [клиентский отдел компании АвтоТО](#) любым удобным способом для заключения договора поставки.
- После подписания договора поставки авторизоваться на сайте поставщика и перейти в настройки личного кабинета → раздел «Настройка веб-сервиса», где добавить IP адреса серверов или рабочих станций, с которых будет осуществляться подключение к Веб-сервисам.

Раздел «Настройки веб-сервиса» в личном кабинете на сайте поставщика:

Краснодар

Контакты

Обратная связь

ЛК →

Ермаков Роман Леонидович

Старая версия сайта

АВТОТО

Код запчасти или VIN автомобиля

Корзина 164

Заказы 2

Гараж

Каталоги

Как купить?

VIN запросы

Доставка 32

Вопросы по заказам

Рекламации

Отгрузки

Настройки

Общая информация

Контакты ответственных лиц

Смена пароля

Настройка веб-сервиса

Соц. сети

Вы можете добавить до 10 IP, редактировать и удалять их нельзя после создания. Чтобы ограничить доступ с добавленных IP, сделайте их неактивными.

Документация по использованию веб-сервиса

№	IP-адрес	Статус	Тип адреса	
	5.129.139.26	Активен	[RU]	✕
	89.185.97.167	Активен	[RU]	✕
	+ Добавить IP			

Логин/пароль для входа на сайт поставщика, а также номер клиента, который отображается в разделе «Общая информация» настроек личного кабинета на сайте поставщика, понадобятся для подключения веб прайс-листа в программе на шаге 2.

Раздел «Общая информация» в личном кабинете на сайте поставщика:

Краснодар

Контакты

Обратная связь

ЛК →

Ермаков Роман Леонидович

Старая версия сайта

АВТОТО

Код запчасти или VIN автомобиля

Корзина 164

Заказы 2

Гараж

Каталоги

Как купить?

VIN запросы

Доставка 32

Вопросы по заказам

Рекламации

Отгрузки

Настройки

Общая информация

Контакты ответственных лиц

Смена пароля

Настройка веб-сервиса

Соц. сети

Номер клиента.....313

Код клиента.....ABNB

ФИО.....Ермаков Роман Леонидович

Логин.....Car99

Статус клиента.....Оптовый клиент


Тип клиента.....Физическое лицо

Способ платежа.....Наличные

Изменение основной информации возможно через запрос в разделе «Обратная связь»

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «AvtoTO (АвтоТО)»:



Создание *

Действия ▾

Поставщик: АвтоТО

Наименование: Доп. AvtoTO (АвтоТО) Код:

Параметры подключения Ценообразование

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика Валюта: Руб

Обработчик: Доп. AvtoTO (АвтоТО)

[Словари сервиса](#)

Обработчик предназначен для работы с веб-сервисы компании AvtoTO
<https://old.avtoto.ru/services/search/docs/>

Параметры сервиса Опции методов Проценка Заказы

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
Номер клиента	
Логин	
Пароль	

Номер клиента (номер указан в разделе общая информация).

АвтоТО

Обработка ▾ OK Записать Заккрыть

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам AvtoTO (АвтоТО) введите логин/пароль для входа на сайт поставщика и номер клиента, который отображается в личном кабинете на сайте (см. [Шаг 0](#)):

Доп. AvtoTO (АвтоТО)

Действия: Перейти:

Поставщик:

Наименование: ... Код:

Параметры подключения **Ценообразование**

Вид прайс-листа: ... Валюта: ...

Обработчик: ...

[Словари сервиса](#)

Обработчик предназначен для работы с веб-сервисы компании AvtoTO
<https://old.avtoto.ru/services/search/docs/>

Параметры сервиса **Опции методов** **Проценка** **Заказы**

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
Номер клиента	313
Логин	Car99
Пароль	Скрыто

Номер клиента (номер указан в разделе общая информация).

AvtoTO

Обработка: **OK** Записать Закрыть

Затем нажмите кнопку «Записать».

Шаг 3. Получение служебной информации

Не требуется

Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах AvtoTO (АвтоТО) предусмотрены следующие опции:

Опция	Описание
С учетом аналогов	Определяет показывать варианты поставки в проценке с аналогами или без аналогов

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в отчете и какие данные будете отправлять в Веб-заказе.

Шаг 5. Настройка параметров оценки

Аналогична **общей** схеме.

Шаг 6. Настройка отправки заказа поставщику

Аналогична **общей** схеме.

Шаг 7. Настройка отправки заказа поставщику из локальных прайс-листов

Аналогична **общей** схеме.

