

Веб прайс-лист AvtoTO (АвтоТО)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа AvtoTO (АвтоТО).

Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами компании «АвтоТО»:
<https://www.avtoto.ru/>.

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Оценка;
- Отправка Веб-заказа поставщику ИЛИ размещение заказа в корзине поставщика,
- Формирование заказа через Веб-сервис из локальных прайс-листов.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Для использования Веб-сервисов AvtoTO (АвтоТО) необходимо:

- Обратиться в [клиентский отдел компании АвтоТО](#) любым удобным способом для заключения договора поставки.
- После подписания договора поставки авторизоваться на сайте поставщика и перейти в настройки личного кабинета → раздел «Настройка веб-сервиса», где добавить IP адреса серверов или рабочих станций, с которых будет осуществляться подключение к Веб-сервисам.

Раздел «Настройки веб-сервиса» в личном кабинете на сайте поставщика:

Краснодар

Контакты

Обратная связь

ЛК →

Ермаков Роман Леонидович

Старая версия сайта

АВТОТО

Код запчасти или VIN автомобиля

Корзина 164

Заказы 2

Гараж

Каталоги

Как купить?

VIN запросы

Доставка 32

Вопросы по заказам

Рекламации

Отгрузки

Настройки

Общая информация Контакты ответственных лиц Смена пароля **Настройка веб-сервиса** Соц. сети

Вы можете добавить до 10 IP, редактировать и удалять их нельзя после создания. Чтобы ограничить доступ с добавленных IP, сделайте их неактивными.

Документация по использованию веб-сервиса

№	IP-адрес	Статус	Тип адреса	
	5.129.139.26	Активен	[RU]	✕
	89.185.97.167	Активен	[RU]	✕
	+ Добавить IP			

Логин/пароль для входа на сайт поставщика, а также номер клиента, который отображается в разделе «Общая информация» настроек личного кабинета на сайте поставщика, понадобятся для подключения веб прайс-листа в программе на шаге 2.

Раздел «Общая информация» в личном кабинете на сайте поставщика:

Краснодар

Контакты

Обратная связь

ЛК →

Ермаков Роман Леонидович

Старая версия сайта

АВТОТО

Код запчасти или VIN автомобиля

Корзина 164

Заказы 2

Гараж

Каталоги

Как купить?

VIN запросы

Доставка 32

Вопросы по заказам

Рекламации

Отгрузки

Настройки

Общая информация Контакты ответственных лиц Смена пароля Настройка веб-сервиса Соц. сети


Номер клиента.....313
Код клиента.....ABNB
ФИО.....Ермаков Роман Леонидович
Логин.....Car99
Статус клиента.....Оптовый клиент
Тип клиента.....Физическое лицо
Способ платежа.....Наличные



Изменение основной информации возможно через запрос в разделе «Обратная связь»

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «AvtoTO (АвтоТО)»:



Создание *

Действия ▾

Поставщик: АвтоТО

Наименование: Доп. AvtoTO (АвтоТО) Код:

Параметры подключения Ценообразование

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика Валюта: Руб

Обработчик: Доп. AvtoTO (АвтоТО)

[Словари сервиса](#)

Обработчик предназначен для работы с веб-сервисы компании AvtoTO
<https://old.avtoto.ru/services/search/docs/>

Параметры сервиса Опции методов Оценка Заказы

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
Номер клиента	
Логин	
Пароль	

Номер клиента (номер указан в разделе общая информация).

АвтоТО Обработка ▾ OK Записать Заккрыть

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам AvtoTO (АвтоТО) введите логин/пароль для входа на сайт поставщика и номер клиента, который отображается в личном кабинете на сайте (см. [Шаг 0](#)):

Доп. AvtoTO (АвтоТО)

Действия

Поставщик: АвтоТО

Наименование: Доп. AvtoTO (АвтоТО) Код: ЦБ000015

Параметры подключения

Ценообразование

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика Валюта: Руб

Обработчик: Доп. AvtoTO (АвтоТО)

[Словари сервиса](#)

Обработчик предназначен для работы с веб-сервисы компании AvtoTO
<https://old.avtoto.ru/services/search/docs/>

Параметры сервиса

Опции методов

Проценка

Заказы

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
Номер клиента	313
Логин	Car99
Пароль	Скрыто

Номер клиента (номер указан в разделе общая информация).

Затем нажмите кнопку «Записать».

Шаг 3. Получение служебной информации

Не требуется

Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах AvtoTO (АвтоТО) предусмотрены следующие опции:

Опция	Описание
С учетом аналогов	Определяет показывать варианты поставки в проценке с аналогами или без аналогов

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в отчете и какие данные будете отправлять в Веб-заказе.

