

Веб прайс-лист Armtek (Армтек)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Armtek (Армтек).

Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами компании «Армтек»:
<https://armtek.ru/>.

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Оценка;
- Отправка Веб-заказа поставщику.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Для использования Веб-сервисов Armtek (Армтек) необходимо:

- Быть клиентом компании «Армтек» (иметь договор с поставщиком).
- Иметь логин для работы в ЭТП: <https://etp.armtek.ru>
- Отправить менеджеру компании «Армтек» запрос на подключение к Веб-сервисам со следующей информацией:
 - Логин для работы в ЭТП, по которому будет обращение к Веб-сервису (рекомендуется иметь отдельный логин для Веб-сервисов).
 - Список IP-адресов, с которых будет происходить обращение к Веб-сервисам (данное требование необязательное, но позволит повысить вашу безопасность).

Обратите внимание! После того, как вам зарегистрировали новый логин для работы с Веб-сервисом АРМТЕК, необходимо **ОБЯЗАТЕЛЬНО** зайти в ЭТП и **СМЕНИТЬ** пароль! Если этого не сделать, то вызовы к Веб-сервису будут возвращать ошибку с текстом: «Ошибка авторизации пользователя. Необходимо сменить пароль. Зайдите в ЭТП и измените пароль». При игнорировании этого сообщения, данный логин блокируется автоматически!

Логин и пароль для входа в ЭТП АРМТЕК понадобятся для подключения веб-сервисов Armtek (Армтек) в программе на [шаге 2](#).

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Armtek (Армтек)»:

Опция	Описание
Сбытовая организация	Сбытовая организация, к которой выполняются запросы на оценку и выполняются заказы
Вид поиска	Определяет возвращать ли аналоги в оценке или нет
Фильтр по программе	Определяет какая программа должна быть в результатах выполнения запроса по поиску цен
Покупатель	Покупатель, от лица которого выполняется оценка и оформление заказов
Договор	Договор покупателя со сбытовой организацией при оформлении заказа
Самовывоз	Определяет тип доставки: доставка или самовывоз
Адрес доставки	Адрес для службы доставки компании «Армтек»
Точка самовывоза	Адрес точки самовывоза при оформлении заказа
Грузополучатель	

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в оценке или формировать Веб-заказы.

Шаг 5. Настройка параметров оценки

Аналогична [общей схеме](#).

Шаг 6. Настройка отправки заказа поставщику

Аналогична [общей схеме](#).

Обратите внимание! Нет возможности разместить заказ в Корзине, можно только оформить и отправить заказ поставщику.

From:
<https://doc.alfa-auto-additions.ru/> Документация

Permanent link:
https://doc.alfa-auto-additions.ru/docu.php?id=%D0%B2%D0%85%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%80%D0%89%D1%81_%D0%BB%D0%8F%D1%82%D1%82%D1%88_%D0%B2%D0%85%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%80%D0%89%D1%81_%D0%BB%D0%8F%D1%82_%D0%B0%D1%80%D0%8C%D1%82%D0%85%D0%BA&rev=1598594184

Last update: 2026/08/28 08:56