

Веб прайс-лист ЕвроАвто

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа ЕвроАвто.

Описание

Обработчик предназначен для работы с Веб-сервисами группы компаний «ЕвроАвто»:
<https://euroauto.ru/>

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Оценка,
- Отправка Веб-заказа поставщику (в разработке).

Шаг 0. Разрешение на использование

Чтобы подключить Веб-сервисы компании ЕвроАвто необходимо обратиться к Вашему менеджеру в компании и получить разрешение на использование сервисов <https://whls.euroauto.ru/api>. Вам предоставят логин и пароль, которые понадобятся на шаге 2.

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «EuroAuto (ЕВРОАВТО)»:



Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам EuroAuto (ЕвроАвто) введите логин/пароль для входа на сайт поставщика, которые получили на шаге 0 (см. [шаге 0](#)):

ЕВРОАВТО

Действия

Перейти

Поставщик: ЕВРОАВТО

Наименование: ЕВРОАВТО Код: ЦБ000037

Параметры подключения

Ценообразование

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика Валюта: Руб

Обработчик: EuroAuto (ЕВРОАВТО)

Словари сервиса

Обновить словари сервиса

Обработка предназначена для использования веб-сервиса компании ЕвроАвто <https://euroauto.ru/>
Перед началом работы необходимо обратиться к Вашему менеджеру в компании и получить разрешение на использование сервисов <https://whls.euroauto.ru/api>

Параметры сервиса

Опции методов

Проценка

Заказы

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
Адрес сервиса	https://whls.euroauto.ru/api
Логин	Strudel
Пароль	Скрыто

Пароль для входа в API

ЕВРОАВТО

Обработка

OK


Записать

Закрыть

Затем нажмите кнопку «Записать».

Шаг 3. Получение служебной информации

Нажмите кнопку-ссылку «Обновить словари сервиса». Это понадобится для заполнения опции методов «Способ доставки».



Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах EutoAuto (ЕвроАвто) предусмотрены следующие опции:

Опция	Описание
Аналоги	Определяет показывать варианты поставки в проценке с аналогами или без аналогов
Тип товара	Определяет искать новые товары или товары бывшие в употреблении
Способ доставки	Определяет способ доставки, данные загружаются из словаря сервиса

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в проценке.

Шаг 5. Настройка параметров проценки

Аналогична [общей схеме](#).

