

Веб прайс-лист Moskvorechie (Москворечье)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Moskvorechie (Москворечье).

Описание

Обработчик предназначен для работы с Веб-сервисами компании «Москворечье»:
<http://moskvorechie.ru/>.

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Проценка;
- Отправка Веб-заказа поставщику ИЛИ размещение заказа в корзине поставщика.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Чтобы подключить Веб-сервисы Moskvorechie (Москворечье) необходимо:

- Быть клиентом поставщика (иметь договор с поставщиком),
- Авторизоваться на портале поставщика: <http://portal.moskvorechie.ru/>,
- Перейти в личный кабинет, раздел «Настройки», и в блоке «Доступ к API Портала» включить доступ к API. При включении доступа к API сгенерируется ключ доступа, который понадобится при подключении веб-сервисов в программе на [шаге 2](#).

Сгенерированный ключ доступа в личном кабинете портала поставщика:

аd МОСКВОРЕЧЬЕ

АкцииКаталог призовОбучениеКаталоги производителейРеестр документовИнструкцииFAQ

МСК Запад

Введите номер детали для поиска или VIN

Поиск

Поиск по номеру

Каталоги

Моя корзина

Мои заказы

Возвраты

Взаиморасчеты

Скачать прайс-лист

Рассылка прайсов

Личные данные

Мой менеджер

Настройки

Поддержка

Выход

Поиск товара по номеру

Сменить пароль для доступа на Портал

Настройка портала

Отображать аналоги при поиске

Отключить автоматическое отображение аналогов в поиске?

Данная настройка позволяет включить или отключить автоматическое отображение аналогов при поиске зч по номеру, если в результате поиска найдена только одна позиция, без каких-либо дополнительных вариантов.

Автоматический выбор договора

Каждый раз спрашивать

Изменить

Если у Вас в Портале заведено несколько договоров, но вы почти все время работаете только под одним из них, предлагаем Вам выбрать его в качестве договора по умолчанию, чтобы при входе на портал он выбирался автоматически. А если Вам потребуется его сменить, то вы всегда это сможете сделать, нажав на кнопку сменить договор.

Доступ к API Портала

Доступ к API включен, отключить?

Ваш ключ доступа: uEGvWaw7oTILd3pETKvNwVSJzuG3SEN8762y7HG9MtsxtK9VnOVzI5xBJIKk3qI

Наш портал позволяет Вам использовать его функционал в Ваших собственных сервисах. Он позволяет получать различные данные, которые хранятся на нашем портале. API Портала предполагает обмен данными в формате JSON (При необходимости возможно использование SOAP/XML).


Более подробно ознакомится с API Портала, можно в данном разделе.

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Moskvorechie (Москворечье)»:

https://doc.alfa-auto-additions.ru/

Printed on 2026/09/25 06:19



Создание *

Действия ▾

Поставщик: Москворечье

Наименование: Баз. Moskvorechie (Москворечье) Код:

Параметры подключения Ценообразование

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика Валюта: Руб

Обработчик: Баз. Moskvorechie (Москворечье)

[Словари сервиса](#)

Обработка предназначена для работы с порталом компании Москворечье (<http://portal.moskvorechie.ru/>).

Параметры сервиса Опции методов Проценка Заказы

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
Сервер	portal.moskvorechie.ru
Логин	
Ключ	

[Москворечье](#) Обработка ▾ OK Записать Заккрыть

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам Moskvorechie (Москворечье) введите параметры, полученные на [шаге 0](#):

- сервер - адрес для обращения к веб-сервисам, изменение необходимо только на случай изменения адреса,
- логин - логин для входа на портал поставщика,
- ключ - сгенерированный в личном кабинете на портале поставщика ключ доступа.

Введенные данные для подключения:

Баз. Moskvorechie (Москворечье)

Действия: Перейти

Поставщик: ...

Наименование: ... Код:

Параметры подключения **Ценообразование**

Вид прайс-листа: ... Валюта: ...

Обработчик: ...

[Словари сервиса](#)

Обработка предназначена для работы с порталом компании Москворечье (<http://portal.moskvorechie.ru/>).

Параметры сервиса **Опции методов** **Проценка** **Заказы**

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
Сервер	portal.moskvorechie.ru
Логин	LK9CARS
Ключ	Скрыто

Адрес сервера

[Москворечье](#) Обработка **OK** Записать Заккрыть

Затем нажмите кнопку «Записать».

Шаг 3. Получение служебной информации

Не требуется.

Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах Moskvorechie (Москворечье) предусмотрены следующие опции:

Опция	Описание
С учетом аналогов	Определяет показывать варианты поставки в проценке с аналогами или без аналогов
Собственный склады	Фильтр предложений в проценке по складам только поставщика Москворечье или по всем складам, включая сторонние.
Тип доставки	Определяет тип доставки: доставка/самовывоз

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в отчете или формировать Веб-заказы.

Шаг 5. Настройка параметров оценки

Аналогична **общей** схеме.

Шаг 6. Настройка отправки заказа поставщику

Аналогична **общей** схеме.

