

Веб прайс-лист Part-kom (ПартКом)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Part-kom (ПартКом).

Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами компании «ПартКом»:
<http://www.part-kom.ru/>.

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Оценка;
- Отправка Веб-заказа поставщику.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Для использования Веб-сервисов Part-kom (ПартКом) необходимо:

- Зарегистрироваться на сайте поставщика (part-kom.ru).
- Запросить подключение к Веб-сервисам у менеджера компании, передав ему:
 - Статический IP-адрес (один или несколько), с которого будет производиться обращение к веб-сервисам (это необходимо для вашей безопасности).
 - Если в рамках одной регистрации Вы работаете по нескольким договорам, то указать, какой из них должен использоваться для размещения заказов через веб-сервис.

Логин/пароль для входа на сайт поставщика понадобятся для подключения веб прайс-листа в программе на [шаге 2](#).

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Part-kom (ПартКом)»:

Создание

Действия

ПартиКом

Наименование:Баз. Part-kom (ПартКом)Код:

Параметры подключения

Ценообразование

Вид прайс-листа:Веб-сервис поставщика

Валюта:Руб

Обработчик:Баз. Part-kom (ПартКом)

Словари сервиса

Проверить авторизацию

Обработка предназначена для использования веб-сервисов компании ПартКом (www.part-kom.ru).
Описание на сайте http://www.part-kom.ru/webservices/
Поддерживается работа с api/v3

Параметры сервиса

Опции методов

Проценка

Заказы

Параметры сервиса:

Режим отладки

Имя	Значение
Сервер	www.part-kom.ru
Логин	
Пароль	

ПартКом

Обработка

OK

Записать

Закреть

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам Part-kom (ПартКом) введите логин/пароль для входа на сайт поставщика (см [Шаг 0](#)):

Затем нажмите кнопку «Записать».

Шаг 3. Получение служебной информации

Не требуется.

Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах Part-kom (ПартКом) предусмотрены следующие опции:

Опция	Описание
С учетом аналогов	Определяет показывать варианты поставки в проценке с аналогами или без аналогов

Опция	Описание

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в проценке или формировать Ве-заказы.

Шаг 5. Настройка параметров проценки

Аналогична [общей схеме](#).

Шаг 6. Настройка отправки заказа поставщику

Аналогична [общей схеме](#).

Обратите внимание! Нет возможности разместить заказ в Корзине, можно только оформить и отправить заказ поставщику.

From:
<https://doc.alfa-auto-additions.ru/> - Документация

Permanent link:
https://doc.alfa-auto-additions.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B9%D0%B9%D1%B1_%D0%BB%D0%BB%D1%B1%D1%B2%D1%B8-%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B9%D0%B9%D1%B1_%D0%BB%D0%BB%D1%B1%D1%B2_%D0%BF%D0%B9%D1%80%D1%B2%D0%B8%D0%BE%D0%BC&rev=1598502034

Last update: 2020/08/27 07:20