

Веб прайс-лист Rossko (Росско)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Rossko (Росско).

Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами компании «Росско»:
<https://rossko.ru/#where>.

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Оценка;
- Отправка Веб-заказа поставщику,
- Формирование заказа через Веб-сервис из локальных прайс-листов.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Чтобы подключить Веб-сервисы Rossko (Росско) необходимо:

- Зарегистрироваться на сайте поставщика для своего региона: <https://rossko.ru/#where>.
- Авторизоваться на сайте и перейти в настройки своего профиля.
- Получить (сгенерировать) ключи доступа к Веб-сервисам через блок «Доступ к API» в настройках своего профиля.

Пример сгенерированных ключей в блоке «Доступ к API» в настройках профиля на сайте поставщика:



Доступ к API

KEY 1:

KEY 2:

Лимит в минуту:


Лимит в день:

Тестовый режим API 2* ☐

[Документация](#)
[API 1.0](#) [API 2*](#)

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Rossko (Росско)»:



Создание

Действия Перейти

Поставщик: ...

Наименование: ... Код:

Параметры подключения **Ценообразование**

Вид прайс-листа: ... Валюта: ...

Обработчик: ...

[Словари сервиса](#) | [Обновить словари оформления заказов](#)

Обработчик предназначен для работы с веб-сервисы компании Росско. <http://api.rossko.ru>

Для использования веб-сервисов компании необходимо самостоятельно получить ключи доступа в личном кабинете на портале. Там же можно произвести остальные настройки (заказы, предложения)

Параметры сервиса **Опции методов** **Проценка** **Заказы**

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
Ключ (1)	
Ключ (2)	

[Росско](#) Обработка **OK** Записать Закрыть

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам Rossko (Росско) введите ключи доступа (KEY1, KEY2), полученные на сайте поставщика на [шаге 0](#).

Пример введенных параметров подключения:

Баз. Rossko (Росско)

Действия

Перейти

Поставщик:

Росско

Наименование:

Баз. Rossko (Росско)

Код:

ЦБ000010

Параметры подключения

Ценообразование

Вид прайс-листа:

Веб-сервис поставщика

Валюта:

Руб

Обработчик:

Баз. Rossko (Росско)

Словари сервиса

Обновить словари оформления заказов

Обработчик предназначен для работы с веб-сервисы компании Росско. http://api.rossko.ru

Для использования веб-сервисов компании необходимо самостоятельно получить ключи доступа в личном кабинете на портале. Там же можно произвести остальные настройки (настройка параметров)

Параметры сервиса

Опции методов

Проценка

Заказы

Параметры сервиса:

Режим отладки

Имя	Значение
Ключ (1)	ft22pqr4zd5xptbuag5dvucx454z5q28
Ключ (2)	Скрыто

Ключ авторизации - пользователь (можно получить в личном кабинете на портале)

Росско

Обработка

OK

Записать

Закрыть

Затем нажмите кнопку «Записать».

Шаг 3. Получение служебной информации

From:
<https://doc.alfa-auto-additions.ru/> - Документация

Permanent link:
https://doc.alfa-auto-additions.ru/docs.php?id=%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%80%D0%89%D1%81_%D0%BB%D0%80%D1%81%D1%82%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%80%D0%89%D1%81_%D0%BB%D0%80%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE+ev=159834871

Last update: 2020/08/25 12:41