

Веб прайс-лист Rossko (Росско)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Rossko (Росско).

Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами компании «Росско»:
<https://rossko.ru/#where>.

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Оценка;
- Отправка Веб-заказа поставщику,
- Формирование заказа через Веб-сервис из локальных прайс-листов.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Чтобы подключить Веб-сервисы Rossko (Росско) необходимо:

1. Зарегистрироваться на сайте поставщика для своего региона: <https://rossko.ru/#where>.
2. Авторизоваться на сайте и перейти в настройки своего профиля.
3. Получить (сгенерировать) ключи доступа к Веб-сервисам через блок «Доступ к API» в настройках своего профиля.

Пример сгенерированных ключей в блоке «Доступ к API» в настройках профиля на сайте поставщика:



Доступ к API

KEY 1:

KEY 2:

Лимит в минуту:

Лимит в день:


Тестовый режим API 2* ☐

[Документация](#)
[API 1.0](#) [API 2*](#)

Сгенерированные ключи доступа (KEY 1, KEY 2) понадобятся для подключения веб-сервисов в программе на [шаге 2](#).

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Rossko (Росско)»:



Создание *

Действия ▾

Поставщик: Rossko ... 🔍

Наименование: Баз. Rossko (Росско) ... Код:

Параметры подключения | **Ценообразование**

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика ... Валюта: Руб ... ✕

Обработчик: Баз. Rossko (Росско) ...

[Словари сервиса](#) | [Обновить словари оформления заказов](#)

Обработчик предназначен для работы с веб-сервисы компании Росско. <http://api.rossko.ru>

Для использования веб-сервисов компании необходимо самостоятельно получить ключи доступа в личном кабинете на портале. Там же можно произвести остальные настройки (аналоги, приложения).

Параметры сервиса | **Опции методов** | **Проценка** | **Заказы**

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
Ключ (1)	
Ключ (2)	

Росско

Обработка ▾ **OK** **Записать** **Заккрыть**

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам Rossko (Росско) введите ключи доступа (KEY 1, KEY 2), полученные на сайте поставщика на [шаге 0](#).

Пример введенных параметров подключения:

Затем нажмите кнопку «Записать».

Шаг 3. Получение служебной информации

Нажмите кнопку «Обновить словари оформления заказов» для получения данных по словарям: Способ доставки, Адрес доставки, Способ оплаты, Организации.

Баз. Rossko (Росско) *

Действия    Перейти 

Поставщик: 

Наименование: Код:

Параметры подключения

Ценообразование

Вид прайс-листа: Валюта: 

Обработчик:

[Словари сервиса](#) [Обновить словари оформления заказов](#)

Обработчик предназначен для работы с веб-сервисы компании Росско. <http://api.rossko.ru>

Для использования веб-сервисов компании необходимо самостоятельно получить ключи доступа в 

Параметры сервиса

Опции методов

Проценка

Заказы

Опции методов сервиса:

Имя	Значение	По умолчанию
Способ доставки	Доставка в регионы	
Адрес доставки	Г. Барнаул	
Способ оплаты	Оплата банковским платежом	
Организация	Индивидуальный предприниматель...	
Реквизиты организации	ИНН 223567867534	
Контактное лицо	Иванов Иван Иванович	
Телефон контактного лица	+7 905 675 8796	
Комментарий к заказу		

Способ доставки заказа. Используется при проценке и при заказе товара

[Росско](#)

Обработка  OK  Записать  Закрыть

Данные словари используются для настройки соответствующих опций методов на [шаге 4](#).

Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах Rossko (Росско) предусмотрены следующие опции:

Опция	Описание
Способ доставки	Обязательно к заполнению. Определяет способ доставки заказа
Адрес доставки	Обязательно к заполнению. Определяет адрес доставки заказа
Способ оплаты	Обязательно к заполнению. Определяет способ оплаты заказа
Организация	Обязательно к заполнению. Определяет организацию, оформляющую заказы
Реквизиты организации	

