

Веб прайс-лист Forum-auto (Форум-Авто)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Forum-auto (Форум-Авто).

Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами компании «Форум-Авто»: <http://forum-auto.ru/>.

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Оценка;
- Отправка Веб-заказа поставщику.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Для использования Веб-сервисов Forum-auto (Форум-Авто) необходимо:

- Зарегистрироваться на сайте поставщика: <https://itrade.forum-auto.ru/>.
- Через свой личный кабинет, раздел «Веб-сервисы», отправить заявку на подключение.

Логин/пароль для входа на сайт поставщика понадобятся для подключения веб прайс-листа в программе на [шаге 2](#).

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Forum-auto (Форум-

Создание

Действия

Поставщик: Форум-Авто

Наименование: Баз. Forum-auto (Форум-Авто) Код:

Параметры подключения

Ценообразование

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика Валюта: Руб

Обработчик: Баз. Forum-auto (Форум-Авто)

[Словари сервиса](#)

Обработчик предназначен для работы с веб-сервисы компании Форум-Авто. <https://api.forum-auto.ru>
Для использования веб-сервисов компании необходимо отправить заявку на подключение в личном кабинете в разделе веб-сервисы.
Внимание! Веб сервис имеет минутные ограничения по количеству запросов.

Параметры сервиса

Опции методов

Проценка

Заказы

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
Логин	
Пароль	

Форум-Авто

Обработка OK Записать Закрыть

АВТО)»:

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам Forum-auto (Форум-Авто) введите логин/пароль для входа на сайт поставщика, полученные на [шаге 0](#):

Затем нажмите кнопку «Записать».

Шаг 3. Получение служебной информации

Не требуется.

Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах Forum-auto (Форум-Авто) предусмотрены следующие опции:

Опция	Описание
Кроссы товара	Определяет показывать варианты поставки в проценке с аналогами или без аналогов
Тестовый режим	В тестовом режиме заказы после отправки аннулируются. В рабочем режиме заказы после отправки идут в работу.

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в проценке или формировать Веб-заказы.

Шаг 5. Настройка параметров проценки

Аналогична [общей схеме](#).

Шаг 6. Настройка отправки заказа поставщику

Аналогична [общей схеме](#).

Обратите внимание! Нет возможности разместить заказ в Корзине, можно только оформить и отправить заказ поставщику.

From:
<https://doc.alfa-auto-additions.ru/> - Документация
Permanent link:
https://doc.alfa-auto-additions.ru/doc.php?id=%D0%82%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%88-%D0%82%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_%D0%BB%D0%B2%D1%82%D0%BE&rev=159655499
Last update: 2020/06/31 10:21

