

Веб прайс-лист АВСР

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа через пратформу «abcp.ru».

Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами поставщиков, которые могут быть подключены через [платформу "abcp.ru"](#). Для взаимодействия с АВСР используется API АВСР (см. [Документация API](#))

Места использования Веб-сервисов:

- Оценка;
- Отправка Веб-заказа поставщику.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Для использования Веб-сервисов необходимо:

- Узнать у поставщика работает ли он на платформе «abcp.ru».
- Стать клиентом поставщика и у менеджера:
 - Запросить разрешение на использование веб-сервисов у поставщика (ваш IP адрес должен быть в списке разрешенных).
 - Уточнить параметры подключения к веб-сервисам поставщика через АВСР: адрес сервера поставщика, логин/пароль. Параметры подключения понадобяться на [Шаге 2](#).

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «АВСР»:

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам ABCP введите параметры, полученные на [шаге 0](#):

- сервер - адрес сервера, подключаемого поставщика,
- логин,
- пароль.

Затем нажмите кнопку «Записать».

Шаг 3. Получение служебной информации

Для получения служебной информации нажмите кнопку-ссылку «Обновить словари для заказа»:

Словари для заказа понадобятся для заполнения опций методов на [шаге 4](#).

Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах ABCP предусмотрены следующие опции:

Опция	Описание
Использовать онлайн-склады	Включает или отключает отображение деталей в проценке с online-складов
Способ оплаты	Способ оплаты заказа: наличный, безналичный. Необходим при отправке заказа, если на сайте поставщика в Корзине включено отображение способа оплаты
Способ доставки	Способ доставки заказа: самовывоз, доставка. Необходим при отправке заказа, если на сайте поставщика в Корзине включено отображение способа доставки
Адрес доставки	Адрес доставки заказа. Необходим при способе доставке «Доставка».
Офис самовывоза	Офис самовывоза заказа. Необходим при способе доставки «Самовывоз» и при отправке заказа, если на сайте поставщика по заказу есть выбор офисов самовывоза
Комментарий	Комментарий к заказу

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в проценке или формировать Веб-заказы.

From:
<https://doc.alfa-auto-additions.ru/> - Документация

Permanent link:

https://doc.alfa-auto-additions.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%BB%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%BB%D0%BB%D1%81%D1%82_abc&rev=1598866872

Last update: 2020/08/31 12:41

