Веб прайс-лист ABCP

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно общей схеме. В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа через пратформу «abcp.ru».

Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами поставщиков, которые могут быть подключены через платформу "abcp.ru". Для взаимодествия с ABCP используется API ABCP (см. Документация API)

Места использования Веб-сервисов:

- Проценка;
- Отправка Веб-заказа поставщику.


Шаг 0 . Разрешение на использование

Для использования Веб-сервисов необходимо:

- Узнать у поставщика работает ли он на платформе «abcp.ru».
- Стать клиентом поставщика и у менеджера поставщика:
  - Запросить разрешение на использование веб-сервисов у поставщика (ваш IP адрес должен быть в списке разрешенных).
  - Уточнить параметры подключения к веб-сервисам поставщика через ABCP: адрес сервера поставщика, логин/пароль. Параметры подключения понадобяться на Шаге 2.

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен общей схеме, в качестве обработчика выберите значение «ABCP»:



Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам АВСР введите параметры, полученные на шаге 0:


- сервер - адрес сервера, подключаемого поставщика,
- логин,
- пароль.

Затем нажмите кнопку «Записать».

Шаг 3. Получение служебной информации

Для получения служебной информации нажмите кнопку-ссылку «Обновить словари для

заказа»:



Словари для заказа понядобяться для заполнения опций методов на шаге 4.

Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах АВСР предусмотрены следующие опции:

Опция	**Описание**
Использовать онлайн-склады	Включает или отключает отображение деталей в проценке с online-складов
Способ оплаты	Способ оплаты заказа: наличный, безналичный. Необходим при отправке заказа, если на сайте поставщика в Корзине включено отображение способа оплаты
Способ доставки	Способ доставки заказа: самовывоз, доставка. Необходим при отправке заказа, если на сайте поставщика в Корзине включено отображение способа доставки
Адрес доставки	Адрес доставки заказа. Необходим при способе доставке «Доставка».
Офис самовывоза	Офис самовывоза заказа. Необходим при способе доставки «Самовывоз» и при отправке заказа, если на сайте поставщика по заказу есть выбор офисов самовывоза
Комментарий	Комментарий к заказу

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в проценке или формировать Веб-заказы.

Шаг 5. Настройка параметров проценки

Аналогична общей схеме.

Шаг 6. Настройка отправки заказа поставщику

Аналогична общей схеме.

Обратите внимание! *Нет возможности разместить заказ в Корзине, можно только оформить и отправить заказ поставщику.*

From:
https://doc.alfa-auto-additions.ru/ - **Документация**

Permanent link:
https://doc.alfa-auto-additions.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B:%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_abcp&rev=1599214222

Last update: **2020/09/04 13:10**