

Веб прайс-лист Tradesoft

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа через платформу «Tradesoft».

Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами поставщиков, которые могут быть подключены через [платформу "Tradesoft.ru"](#).

Места использования Веб-сервисов:

- Проценка.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Для использования Веб-сервисов необходимо:

- Узнать у поставщика работает ли он на платформе «Tradesoft.ru».
- Стать клиентом поставщика и Tradesoft.
- У менеджера поставщика запросить:
 - Разрешение на использование веб-сервисов у поставщика (ваш IP адрес должен быть в списке разрешенных).
 - Параметры подключения к веб-сервисам поставщика: логин/пароль.

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Tradesoft»:

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам Tradesoft введите параметры, полученные на [шаге 0](#):

- сервер - адрес сервера Tradesoft,
- логин - логин на сайте Tradesoft,
- пароль - пароль на сайте Tradesoft.

Затем нажмите кнопку «Записать».

Шаг 3. Получение служебной информации

Для получения служебной информации нажмите кнопку-ссылку «Обновить доступных поставщиков»:

Действия: [Иконки] Перейти: [Иконка] ?

Поставщик: АвтоТО ...

Наименование: Доп. Tradesoft ... Код: ЦБ000038

Параметры подключения | **Ценообразование**

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика ... Валюта: Руб ...

Обработчик: Доп. Tradesoft ...

[Словари сервиса](#) **[Обновить доступных поставщиков](#)** [Обновить доступные опции поставщика](#)

Обработчик предназначен для работы с веб-сервисами платформы Tradesoft.ru

Параметры сервиса | **Опции методов** | Оценка | Заказы

Опции методов сервиса:

Имя	Значение	По умолчанию
Поставщик (provider)		
Логин		
Пароль		
Лимит времени на ответ		10 сек

Код поставщика в системе Tradesoft (provider)

АвтоТО [Обработка] [OK] [Записать] [Заккрыть]

Затем выберите поставщика в опциях метода (см. [шаг 4](#)) и нажмите кнопку-ссылку «Обновить доступные опции поставщика» для получения дополнительных опций методов.

Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах Tradesoft предусмотрены следующие опции:

Опция	Описание
Поставщик (provider)	Код поставщика в системе Tradesoft.ru. После выбора значения для опции нажмите кнопку-ссылку «Обновить доступные опции поставщика» для получения дополнительных опций методов
Логин	Логин на сайте поставщика
Пароль	Пароль на сайте поставщика
Лимит времени на ответ	Лимит времени в секундах на получение данных от поставщика. Регулируется в интервале от 1 до 50 (по умолчанию 10)

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в оценке или формировать Веб-заказы.

Шаг 5. Настройка параметров оценки

Аналогична [общей схеме](#).

From: <https://doc.alfa-auto-additions.ru/> - Документация

Permanent link:

https://doc.alfa-auto-additions.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%B1_%D0%BB%D0%BB%D1%B1%D1%82%D1%88-%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%B1_%D0%BB%D0%BB%D1%B1%D1%82_tradesoft&rev=1599461349

Last update: 2020/09/07 09:49

