

Веб прайс-лист Autokontinent (Автоконтинент)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Autokontinent (Автоконтинент).

Описание

Обработчик предназначен для работы с Веб-сервисами компании «Автоконтинент»: <http://autokontinent.ru>. Используется [API autokontinent.ru версии v1](#)

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Прогноз.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Чтобы подключить Веб-сервисы Autokontinent (Автоконтинент) необходимо стать клиентом компании и запросить параметры для подключения (имя сервиса, логин и пароль) у менеджера компании.

Полученные параметры подключения понадобятся на [шаге 2](#).

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Autokontinent (Автоконтинент)»:

La
up
20
...

La
up
20
...

La
up
20
...

- La
up
20
...

La
up
20
...

Доп. Autokontinent (Автоконтинент)

Действия ▾

Поставщик: АвтоКонтинент ... 🔍

Наименование: Доп. Autokontinent (Автоконтинент) ... Код: ЦБ0000007

Параметры подключения Ценообразование

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика ... Валюта: Руб ... ✕

Обработчик: Доп. Autokontinent (Автоконтинент) ...

[Словари сервиса](#)

Обработка предназначена для работы с клиентским API autokontinent.ru (<http://api.autokontinent.ru/>) версии v1.

Параметры сервиса Опции методов Проценка Заказы

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
Сервер	api.autokontinent.ru
Логин	kont77
Пароль	Скрыто

Адрес сервера

АвтоКонтинент Обработка ▾ ☒ OK ☐ Записать ☒ Закрыть

После ввода данных для подключения, нажмите кнопку «Записать».

Шаг 3. Получение служебной информации

Не требуется.

Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах Autokontinent (Автоконтинент) предусмотрены следующие опции:

Опция	Описание
С учетом аналогов	Определяет показывать варианты поставки в проценке с аналогами или без аналогов
Транзитные поставщики	Определяет какие предложения получать в проценке: по транзитным поставщикам (кросс-докинг) или только те, которые в наличии на складах поставщика
Вид доставки	Определяет вид доставки: самовывоз или доставка

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в проценке.

Шаг 5. Настройка параметров оценки

Аналогична [общей схеме](#).

From: <http://doc.alfa-auto-additions.ru/> - [Документация](#)

Permanent link: <http://doc.alfa-auto-additions.ru/doc.php?id=...>

Last update: 2020/08/25 12:57

