

Веб прайс-лист Autopiter (Автопитер)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Autopiter (Автопитер).

Описание

Обработчик предназначен для работы с Веб-сервисами компании «Автопитер»:
<https://autopiter.ru>. Взаимодействие с Веб-сервисами реализовано через [API autopiter.ru](#).

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Прогноз.

Шаг 0 . Разрешение на использование Веб-сервиса поставщика

Чтобы подключить Веб-сервисы Autopiter (Автопитер) необходимо:

- Зарегистрироваться на сайте поставщика: <https://autopiter.ru>. Клиентский номер, полученный после регистрации, и пароль пользователя сайта поставщика используется для подключения Веб-сервисов в программе (см. [Шаг 2](#)).
- Запросить разрешение на использование Веб-сервисов поставщика у персонального менеджера, закрепленного за вами после регистрации на сайте.

Шаг 1. Создание прайс-листа с обработчиком Веб-сервиса поставщика

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Autopiter (Автопитер)»:

Создание

Действия

Поставщик: Автопите...

Наименование: Баз. Autopiter (Автопите)... Код: ...

Параметры подключения

Ценообразование

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика... Валюта: Руб...

Обработчик: Баз. Autopiter (Автопите)...

Словари сервиса

Выполнить авторизацию

Обработка предназначен для работы с веб-сервисами компании Автопите (<https://autopiter.ru/>).
Описание API <http://service.autopiter.ru/v2/price>

Для начала работы с веб сервисами необходимо оставить заявку на сайте в личном кабинете в разделе "Инструменты для вашего бизнеса" (<https://autopiter.ru/gadget/webservice>)

Параметры сервиса

Опции методов

Проценка

Заказы

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
UserID	
Пароль	

Автопите

Обработка

OK

Записать

Закрыть

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения к Веб-сервису поставщика

При подключении к Веб-сервисам Autorpiter (Автопитер) введите:

- UserID - Клиентский номер, который отображается в вашем личном кабинете на сайте поставщика.
- Пароль - пароль, который используется для авторизации на сайте поставщика.

Пример отображения клиентского номера на сайте поставщика:

Настройки +++

Регистрационные данные

[Пароль](#)[Контактная информация](#)[Работа с сайтом](#)[Центр обслуживания и
доставка](#)[Юридический адрес](#)[Фактический адрес](#)[Информация о компании](#)

Регистрационные данные

Ваш клиентский номер: 514930

Логин

MS-MO

Сохранить

Введенные данные для подключения:

The screenshot shows the 'Баз. Autopiter (Автопитер)' window. The 'Параметры подключения' tab is active. The 'Вид прайс-листа' is set to 'Веб-сервис поставщика'. The 'Обработчик' is 'Баз. Autopiter (Автопитер)'. The 'Currency' is 'Руб'. The 'UserID' is 514930, and the 'Password' is masked. The 'User ID (код пользователя) на сайте' field is empty. The 'Режим отладки' checkbox is unchecked. The 'Обработка' dropdown is set to 'Обработка'. The 'OK', 'Записать', and 'Заккрыть' buttons are visible at the bottom.

Имя	Значение
UserID	514930
Пароль	Скрыто

После ввода данных для подключения, нажмите кнопку «Записать».

Для данного веб прайс-листа есть возможность проверить настройки подключения. Для этого, после записи параметров подключения, нажмите кнопку-ссылку «Проверить авторизацию». В случае сообщения об успешной авторизации подключение к Веб-сервисам гарантированно установлено!

