

Веб прайс-лист Auto-sputnik (Автоспутник)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Auto-sputnik (Автоспутник).

Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами компании «Автоспутник»: <https://auto-sputnik.ru/>. Для взаимодействия с веб-сервисами используется [API Auto-Sputnik.Ru](#).

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Проченка;
- Отправка Веб-заказа поставщику ИЛИ размещение заказа в корзине поставщика.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Для использования Веб-сервисов Auto-sputnik (Автоспутник) необходимо:

- Зарегистрироваться на сайте поставщика: <https://auto-sputnik.ru>.
- Отправить менеджеру компании «Автоспутник» запрос на подключение к Веб-сервисам и согласовать лимиты на подключение.

Логин/пароль для входа на сайт поставщика понадобятся для подключения веб прайс-листа в программе на [шаге 2](#).

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Auto-sputnik (Автоспутник)»:

Доп. Auto-sputnik (Автоспутник)

Действия ▾

Поставщик: Автоспутник

Наименование: Доп. Auto-sputnik (Автоспутник) Код: ЦБ000022

Параметры подключения Ценообразование

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика Валюта: Руб

Обработчик: Доп. Auto-sputnik (Автоспутник)

[Словари сервиса](#)

Обработка предназначена для работы с клиентским API Auto-Sputnik.Ru (<https://auto-sputnik.ru/api/>)
Перед началом использования сервиса, вам необходимо связаться с вашим менеджером и согласовать лимиты на подключение.

Параметры сервиса Опции методов Проценка Заказы

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
Логин	9car
Пароль	Скрыто

Логин пользователя на сайте auto-sputnik.ru

Автоспутник Обработка ▾ OK Записать Закрыть

Затем нажмите кнопку «Записать».

Шаг 3. Получение служебной информации

Не требуется.

Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах Auto-sputnik (Автоспутник) предусмотрены следующие опции:

Опция	Описание
Учет складов	Определяет какие склады должны быть в результатах проценки: только склады Автоспутник (АС) или склады АС + транзитные склады
Тестовый заказ	Определяет режим работы. В тестовом режиме заказ не будет отправлен в работу, но будет отображен в личном кабинете

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в проценке или формировать Веб-заказы.

Шаг 5. Настройка параметров оценки

Аналогична [общей схеме](#).

Шаг 6. Настройка отправки заказа поставщику

Аналогична [общей схеме](#).

From: <http://doc.alfa-auto-additions.ru/> - Документация
Permanent link: <http://doc.alfa-auto-additions.ru/doku.php?id=...>
Last update: 2020/08/31 14:58

