

# Веб прайс-листы Allautoparts (Автостелс)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Allautoparts (Автостелс).

## Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами компании «Автостэлс»: <http://www.autostels.ru/>. Взаимодействие с Веб-сервисами реализовано через [API allautoparts.ru](#).

*Места использования данных из Веб-сервисов в программе:*

- Проченка.

## Шаг 0 . Разрешение на использование

Чтобы подключить Веб-сервисы Allautoparts (Автостелс) необходимо:

- Зарегистрироваться на сайте [allautoparts.ru](http://allautoparts.ru) (после регистрации вы получите данные для входа (авторизации) на сайте, которые понадобятся на [шаге 2](#)).
- Авторизоваться на сайте и в разделе «Управление → web-сервисы» зарегистрировать IP-адреса, с которых будет осуществляться соединение. Подробное описание процесса регистрации IP-адресов находится в разделе «Управление доступом к web-сервисам».
- [Установить сертификаты](#) на рабочих местах или сервере 1С.


## Установка сертификатов

**Обратите внимание!** *Используется самоподписанный сертификат, поэтому его нужно добавлять в исключения.*

Скачайте сертификаты из программы, используя кнопки-ссылки «Корневой сертификат (cacert.cer)» и «Корневой сертификат (to\_cacert.pem)»:

Содержимое файла с сертификатом to\_cacert.pem добавьте в конец файла cacert.pem, который находится в директории /bin/ установленной программы 1С.

Аналогичен **общей схеме**, в качестве обработчика выберите значение «Allautoparts (Автостелс)»:



**Создание \***

Действия ▾

Поставщик: Автостелс ... 🔍

Наименование: Доп. Allautoparts (Автостелс) ... Код:

Параметры подключения | **Ценообразование**

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика ... Валюта: Руб ... ✕

Обработчик: Доп. Allautoparts (Автостелс) ...

[Словари сервиса](#) | [Корневой сертификат \(cacert.cer\)](#) | [Клиентский сертификат \(to\\_cacert.pem\)](#) >>

Для работы с Web-сервисами Allautoparts в первую очередь необходимо зарегистрировать IP-адреса, с которых будет осуществляться соединение.  
- Зарегистрировать IP-адреса вы можете в разделе "Управление->web-сервисы".  
- Подробное описание процесса регистрации IP-адресов находится в разделе "Управление доступом к web-сервисам".

Параметры сервиса | **Опции методов** | **Проценка** | **Заказы**

**Параметры сервиса:** ☐ Режим отладки

Имя	Значение
ИД входа	
Логин	
Пароль	

Автостелс      Обработка ▾    **OK**    **Записать**    **Заккрыть**

## Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам Allautoparts (Автостелс) введите параметры входа на сайт поставщика allautoparts.ru, полученные после регистрации на (см. [шаге 0](#)):

- ИД входа - ИД входа на сайт, присвоенный после регистрации,
- Логин - логин для входа на сайт,
- Пароль - пароль для входа на сайт.

Затем нажмите кнопку «Записать».

## Шаг 3. Получение служебной информации

Не требуется.

## Шаг 4. Настройка опций методов

From: <https://doc.alfa-auto-additions.ru/> - **Документация**  
Permanent link: [https://doc.alfa-auto-additions.ru/doc.php?id=1&D0%82%D0%85%D0%B1\\_%D0%BFD1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81\\_%D0%B8%D0%BFD1%81%D1%82%D1%8B%D0%82%D0%85%D0%B1\\_%D0%BFD1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81\\_%D0%B8%D0%BFD1%81%D1%82\\_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BFD1%81%D1%82%D0%B5%D0%B8%D1%81&rev=1598248488](https://doc.alfa-auto-additions.ru/doc.php?id=1&D0%82%D0%85%D0%B1_%D0%BFD1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%B8%D0%BFD1%81%D1%82%D1%8B%D0%82%D0%85%D0%B1_%D0%BFD1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%B8%D0%BFD1%81%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BFD1%81%D1%82%D0%B5%D0%B8%D1%81&rev=1598248488)  
Last update: 2020/08/24 08:54

