

Веб прайс-лист Autotrade (Автотрейд)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Autotrade (Автотрейд).

Описание

Обработчик предназначен для работы с Веб-сервисами компании «Автотрейд»:
<https://autotrade.su/>.

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Проченка,
- Отправка Веб-заказа поставщику.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Чтобы подключить Веб-сервисы Autotrade (Автотрейд) необходимо:

1. Зарегистрироваться и активировать учетную запись на сайте поставщика:
<https://sklad.autotrade.su>. Логин и пароль понадобятся для подключения Веб прайс-листа в программе на [шаге 2](#).
2. Авторизироваться на <https://api2.autotrade.su/> и перейти в раздел «Получить доступ к API», где:
 - Заполните форму и отправьте запрос на получение доступа,
 - Дождитесь пока доступ к API разрешат.

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Autotrade (Автотрейд)»:

Создание *

Действия ▾

Поставщик: Автотрейд ... 🔍

Наименование: Доп. Autotrade (Автотрейд) ... Код:

Параметры подключения Ценообразование

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика ... Валюта: Руб ... ✕

Обработчик: Доп. Autotrade (Автотрейд) ...

[Словари сервиса](#) | [Проверить авторизацию](#) | [Обновить договоры](#)

Обработчик предназначен для работы с веб-сервисы компании Автотрейд. <https://api2.autotrade.su/>
Для использования веб-сервисов необходимо получить разрешение <https://api2.autotrade.su/#access>
Документация к веб-сервисам находится по адресу <https://api2.autotrade.su/#doc>
Внимание! Веб сервис имеет ограничения по количеству запросов 1 в секунду.

Параметры сервиса Опции методов Проценка Заказы

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
Логин	
Пароль	

[Автотрейд](#) Обработка ▾ ОК Записать Закреть

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам Autotrade (Автотрейд) введите логин/пароль для входа на сайт поставщика, которые получили на (см. [шаге 0](#)):

Введенные параметры подключения:

Доп. Autotrade (Автотрейд)

Действия

Перейти

Поставщик:

Автотрейд

Наименование:

Доп. Autotrade (Автотрейд)

Код:

ЦБ000024

Параметры подключения

Ценообразование

Вид прайс-листа:

Веб-сервис поставщика

Валюта:

Руб

Обработчик:

Доп. Autotrade (Автотрейд)

[Словари сервиса](#)

[Проверить авторизацию](#)

[Обновить договоры](#)

Обработчик предназначен для работы с веб-сервисы компании Автотрейд. <https://api2.autotrade.su/>
Для использования веб-сервисов необходимо получить разрешение <https://api2.autotrade.su/#access>
Документация к веб-сервисам находится по адресу <https://api2.autotrade.su/#doc>
Внимание! Веб сервис имеет ограничения по количеству запросов 1 в секунду.

Параметры сервиса

Опции методов

Проценка

Заказы

Параметры сервиса:

☐ Режим отладки

Имя	Значение
Логин	9car@mail.ru
Пароль	Скрыто

Логин на sklad.autotrade.su

Автотрейд

Обработка

OK

Записать

Закреть

Затем нажмите кнопку «Записать».