

Веб прайс-лист Autotrade (Автотрейд)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Autotrade (Автотрейд).

Описание

Обработчик предназначен для работы с Веб-сервисами компании «Автотрейд»:
<https://autotrade.su/>.

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Прценка,
- Отправка Веб-заказа поставщику.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Чтобы подключить Веб-сервисы Autotrade (Автотрейд) необходимо:

1. Зарегистрироваться и активировать учетную запись на сайте поставщика:
<https://sklad.autotrade.su>. Логин и пароль понадобятся для подключения Веб прайс-листа в программе на [шаге 2](#).
2. Авторизироваться на <https://api2.autotrade.su/> и перейти в раздел «Получить доступ к API», где:
 - Заполните форму и отправьте запрос на получение доступа,
 - Дождитесь пока доступ к API разрешат.

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Autotrade (Автотрейд)»:

Создание *

Действия

Перейти ?

Поставщик: Автотрейд

Наименование: Доп. Autotrade (Автотрейд) Код:

Параметры подключения

Ценообразование

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика Валюта: Руб

Обработчик: Доп. Autotrade (Автотрейд)

[Словари сервиса](#) | [Проверить авторизацию](#) | [Обновить договоры](#)

Обработчик предназначен для работы с веб-сервисы компании Автотрейд. <https://api2.autotrade.su/>
Для использования веб-сервисов необходимо получить разрешение <https://api2.autotrade.su/#access>
Документация к веб-сервисам находится по адресу <https://api2.autotrade.su/#doc>
Внимание! Веб сервис имеет ограничения по количеству запросов 1 в секунду.

Параметры сервиса

Опции методов

Проценка

Заказы

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
Логин	
Пароль	

Автотрейд

Обработка ☒ OK

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам Autotrade (Автотрейд) введите логин/пароль для входа на сайт поставщика, которые получили на (см. [шаге 0](#)):

Введенные параметры подключения:

Доп. Autotrade (Автотрейд)

Действия Перейти

Поставщик: Автотрейд

Наименование: Доп. Autotrade (Автотрейд) Код: ЦБ000024

Параметры подключения

Ценообразование

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика Валюта: Руб

Обработчик: Доп. Autotrade (Автотрейд)

[Словари сервиса](#) [Проверить авторизацию](#) [Обновить договоры](#)

Обработчик предназначен для работы с веб-сервисы компании Автотрейд. <https://api2.autotrade.su/>
Для использования веб-сервисов необходимо получить разрешение <https://api2.autotrade.su/#access>
Документация к веб-сервисам находится по адресу <https://api2.autotrade.su/#doc>
Внимание! Веб сервис имеет ограничения по количеству запросов 1 в секунду.

Параметры сервиса

Опции методов

Проценка

Заказы

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
Логин	9scar@mail.ru
Пароль	Скрыто

Логин на sklad.autotrade.su

[Автотрейд](#)

Обработка **OK** Записать Закрыть

Затем нажмите кнопку «Записать».

Для данного веб прайс-листа есть возможность проверить настройки подключения. Для этого, после записи параметров подключения, нажмите кнопку-ссылку «Проверить авторизацию».

В случае сообщения об успешной авторизации подключение к Веб-сервисам гарантированно установлено!

Шаг 3. Получение служебной информации

Нажмите кнопку-ссылку «Обновить договоры». Это понадобится для заполнения опций методов на

Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах Autotrade (Автотрейд) предусмотрены следующие опции:

Опция	Описание
Учитывать кроссы	Получение предложений в проценке с кроссами или без

Опция	Описание
Учитывать замены	Получение предложений в проценке с заменами или без
Другие склады	Получение предложений с других складов или только с прикрепленного к аккаунту склада
Сопутствующие товары	Получение предложений вместе с сопутствующими товарами
Уцененные товары	Получение предложений вместе с уцененными товарами
Договор с поставщиком	Идентификатор договора с поставщиком из словаря сервиса
Способ получения	Способ получения товаров от поставщика: доставка, самовывоз, по заказ
Адрес доставки	Определяет адрес доставки для способа получения «Доставка»

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в проценке и какие данные будете отправлять в Веб-заказе.

Шаг 5. Настройка параметров проценки

Аналогична [общей схеме](#).

Шаг 6. Настройка отправки заказа поставщику

Аналогична [общей схеме](#).

Обратите внимание! Нет возможности разместить заказ в Корзине, можно только оформить и отправить заказ поставщику.