

# Веб прайс-лист Autotrade (Автотрейд)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Autotrade (Автотрейд).

## Описание

Обработчик предназначен для работы с Веб-сервисами компании «Автотрейд»:  
<https://autotrade.su/>.

*Места использования данных из Веб-сервисов в программе:*

- Оценка,
- Отправка Веб-заказа поставщику.

## Шаг 0 . Разрешение на использование

Чтобы подключить Веб-сервисы Autotrade (Автотрейд) необходимо:

1. Зарегистрироваться и активировать учетную запись на сайте поставщика:  
<https://sklad.autotrade.su>. Логин и пароль понадобятся для подключения Веб прайс-листа в программе на [шаге 2](#).
2. Авторизоваться на сайте <https://api2.autotrade.su/> и перейти в раздел «Получить доступ к API», где:
  - Заполните форму и отправьте запрос на получение доступа,
  - Дождитесь пока доступ к API разрешат.

## Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Autotrade (Автотрейд)»:

Создание \*

Действия 

Перейти ?

Поставщик: Автотрейд

Наименование: Доп. Autotrade (Автотрейд) Код:

Параметры подключения

Ценообразование

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика Валюта: Руб

Обработчик: Доп. Autotrade (Автотрейд)

Словари сервиса

Проверить авторизацию

Обновить договоры

Обработчик предназначен для работы с веб-сервисы компании Автотрейд. <https://api2.autotrade.su/>  
Для использования веб-сервисов необходимо получить разрешение <https://api2.autotrade.su/#access>  
Документация к веб-сервисам находится по адресу <https://api2.autotrade.su/#doc>  
Внимание! Веб сервис имеет ограничения по количеству запросов 1 в секунду.

Параметры сервиса

Опции методов

Проценка

Заказы

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
Логин	
Пароль	

Автотрейд

Обработка ☒ OK

## Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам Autotrade (Автотрейд) введите логин/пароль для входа на сайт поставщика, которые получили на (см. [шаге 0](#)):

**Введенные параметры подключения:**

The screenshot shows a software window titled 'Доп. Autotrade (Автотрейд)'. It has a menu bar with 'Действия' and 'Перейти'. Below the menu bar, there are input fields for 'Поставщик:' (Autotrade), 'Наименование:' (Доп. Autotrade (Автотрейд)), and 'Код:' (ЦБ000024). There are two tabs: 'Параметры подключения' and 'Ценообразование'. Under 'Параметры подключения', there are fields for 'Вид прайс-листа:' (Веб-сервис поставщика), 'Валюта:' (Руб), and 'Обработчик:' (Доп. Autotrade (Автотрейд)). Below these are links: 'Словари сервиса', 'Проверить авторизацию', and 'Обновить договоры'. A text box contains information about the API service, including the URL 'https://api2.autotrade.su/' and a warning about request limits. Below this are more tabs: 'Параметры сервиса', 'Опции методов', 'Проценка', and 'Заказы'. The 'Параметры сервиса' tab is active, showing a 'Режим отладки' checkbox and a table with two rows: 'Логин' (9scar@mail.ru) and 'Пароль' (Скрыто). At the bottom, there is a text field 'Логин на sklad.autotrade.su' and a status bar with 'Автотрейд', 'Обработка', 'OK', 'Записать', and 'Заккрыть'.

Действия ▾

Поставщик: Автотрейд

Наименование: Доп. Autotrade (Автотрейд) Код: ЦБ000024

Параметры подключения Ценообразование

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика Валюта: Руб

Обработчик: Доп. Autotrade (Автотрейд)

[Словари сервиса](#) | [Проверить авторизацию](#) | [Обновить договоры](#)

Обработчик предназначен для работы с веб-сервисы компании Автотрейд. <https://api2.autotrade.su/>  
Для использования веб-сервисов необходимо получить разрешение <https://api2.autotrade.su/#access>  
Документация к веб-сервисам находится по адресу <https://api2.autotrade.su/#doc>  
Внимание! Веб сервис имеет ограничения по количеству запросов 1 в секунду.

Параметры сервиса Опции методов Проценка Заказы

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
Логин	9scar@mail.ru
Пароль	Скрыто

Логин на sklad.autotrade.su

Автотрейд Обработка OK Записать Заккрыть

Затем нажмите кнопку «Записать».

Для данного веб прайс-листа есть возможность проверить настройки подключения. Для этого, после записи параметров подключения, нажмите кнопку-ссылку «Проверить авторизацию».

В случае сообщения об успешной авторизации подключение к Веб-сервисам гарантированно установлено!

## Шаг 3. Получение служебной информации

Нажмите кнопку-ссылку «Обновить договоры». Это понадобится для заполнения опций методов на [шаге 4](#).

Last  
update  
2020/  
10-04

Last  
update  
2020/  
10-04

Last  
update  
2020/  
10-04

Last  
update  
2020/  
10-04

Last  
update  
2020/  
10-04

данные будете отправлять в Веб-заказе.

## Шаг 5. Настройка параметров оценки

Аналогична [общей схеме](#).

## Шаг 6. Настройка отправки заказа поставщику

Аналогична [общей схеме](#).

**Обратите внимание!** Нет возможности разместить заказ в Корзине, можно только оформить и отправить заказ поставщику.

From:  
<https://doc.alfa-auto-additions.ru/> - Документация

Permanent link:

[https://doc.alfa-auto-additions.ru/doc.php?id=%D0%BE%D0%B5%D0%B1\\_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1\\_%D0%BE%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%88%D0%BE%D0%B1\\_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%81\\_%D0%BE%D0%B5%D1%82\\_%D0%BE%D0%B5%D1%82%D1%88%D0%BE%D0%B5%D0%B4&rev=1599462275](https://doc.alfa-auto-additions.ru/doc.php?id=%D0%BE%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1_%D0%BE%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%88%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%81_%D0%BE%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B5%D1%82%D1%88%D0%BE%D0%B5%D0%B4&rev=1599462275)

Last update: 2020/09/07 10:04

