

Веб прайс-лист Rossko (Росско)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Rossko (Росско).

Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами компании «Росско»:
<https://rossko.ru/#where>.

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Оценка;
- Отправка Веб-заказа поставщику,
- Формирование заказа через Веб-сервис из локальных прайс-листов.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Чтобы подключить Веб-сервисы Rossko (Росско) необходимо:

- Зарегистрироваться на сайте поставщика для своего региона: <https://rossko.ru/#where>.
- Авторизоваться на сайте и перейти в настройки своего профиля.
- Получить (сгенерировать) ключи доступа к Веб-сервисам через блок «Доступ к API» в настройках своего профиля.

Пример сгенерированных ключей в блоке «Доступ к API» в настройках профиля на сайте поставщика:



The screenshot shows a window titled "Доступ к API" (API Access). It contains the following fields and controls:

- KEY 1:
- KEY 2:
- Лимит в минуту:
- Лимит в день:
- Тестовый режим API 2*: ☐
- Buttons: "Закрыть" (Close) and "Документация" (Documentation).
- Links: [API 1.0](#) and [API 2*](#).

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Rossko (Росско)»:

Создание *

Действия

Перейти ?

Поставщик:

...

Наименование:

...

 Код:

Параметры подключения

Ценообразование

Вид прайс-листа:

...

 Валюта:

...

x

Обработчик:

...

Словари сервиса

Обновить словари оформления заказов

Обработчик предназначен для работы с веб-сервисы компании Росско. <http://api.rossko.ru>

Для использования веб-сервисов компании необходимо самостоятельно получить ключи доступа в личном кабинете из портала. Там же можно произвести остальные настройки (названия, предпочтения)

Параметры сервиса

Опции методов

Проценка

Заказы

Параметры сервиса:

☐ Режим отладки

Имя	Значение
Ключ (1)	
Ключ (2)	

Росско

Обработка

OK

Записать

Закрыть

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам Rossko (Росско) введите ключи доступа, полученные на сайте поставщика на шаге 0.

Пример введенных параметров подключения:

Затем нажмите кнопку «Записать».

Шаг 3. Получение служебной информации

From: <https://doc.alfa-auto-additions.ru/> Документация

Permanent link: https://doc.alfa-auto-additions.ru/doc.php?id=%D0%B2%D0%85%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%80%D0%89%D1%81_%D0%BB%D0%8D%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D0%85%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%80%D0%89%D1%81_%D0%BB%D0%8D%D1%82_%D1%80%D0%8E%D1%81%D1%82_%D1%80%D0%8E%D1%81%D0%BA%D0%BE&rev=1598347701

Last update: 2020/08/25 12:28