

Веб прайс-лист Armtek (Армтек)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Armtek (Армтек).

Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами компании «Армтек»:
<https://armtek.ru/>.

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Оценка;
- Отправка Веб-заказа поставщику.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Для использования Веб-сервисов Armtek (Армтек) необходимо:

- Быть клиентом компании «Армтек» (иметь договор с поставщиком).
- Иметь логин для работы в ЭТП: <https://etp.armtek.ru>
- Отправить менеджеру компании «Армтек» запрос на подключение к Веб-сервисам со следующей информацией:
 - Логин для работы в ЭТП, по которому будет обращение к Веб-сервису (рекомендуется иметь отдельный логин для Веб-сервисов).
 - Список IP-адресов, с которых будет происходить обращение к Веб-сервисам (данное требование необязательное, но позволит повысить вашу безопасность).

Обратите внимание! После того, как вам зарегистрировали новый логин для работы с Веб-сервисом АРМТЕК, необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО зайти в ЭТП и СМЕНИТЬ пароль! Если этого не сделать, то вызовы к Веб-сервису будут возвращать ошибку с текстом: «Ошибка авторизации пользователя. Необходимо сменить пароль. Зайдите в ЭТП и измените пароль». При игнорировании этого сообщения, данный логин блокируется автоматически!

Логин и пароль для входа в ЭТП АРМТЕК понадобятся для подключения веб-сервисов Armtek (Армтек) в программе на [шаге 2](#).

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Armtek (Армтек)»:

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам Armtek (Армтек) введите параметры, полученные на [шаге 0](#):

- сервер - адрес для обращения к веб-сервисам, изменение необходимо только на случай изменения адреса,
- логин - логин к ЭТП АРМТЕК,
- пароль - пароль к ЭТП АРМТЕК.

Затем нажмите кнопку «Записать».

Шаг 3. Получение служебной информации

Получите служебную информацию для заполнения опций методов на 4 шаге, нажав кнопки «Обновить Сбытовые организации» и «Обновить покупателей»:

Баз. Armtek (Армтек)

Действия: Перейти:

Поставщик: ...

Наименование: ... Код:

Параметры подключения | **Ценообразование**

Вид прайс-листа: ... Валюта: ...

Обработчик: ...

[Словари сервиса](#) **Обновить Сбытовые организации** **Обновить Покупателей**

Обработка предназначена для работы с веб-сервисами компании АРМТЕК.
Для того, чтобы подключиться необходимо: Быть клиентом АРМТЕК. Иметь не менее одного логина для работы в ЭТП <https://etp.armtek.ru> Отправить вашему менеджеру запрос на подключение к веб-сервисам со следующей информацией: Логин по которому ваша информационная система будет обращаться к нашим веб-сервисам. Рекомендуем иметь отдельный логин для веб-сервисов. Список IP адресов с которых будет происходить обращение. Данное требование необязательное, но позволит повысить вашу безопасность.

Параметры сервиса | **Опции методов** | Оценка | Заказы

Опции методов сервиса:

Имя	Значение	По умолчанию
Сбытовая организация	<input type="text"/>	
Вид поиска	С аналогами	Без аналогов
Фильтр по программе	Легковая программа	Любая
Покупатель	<input type="text"/>	
Договор	<input type="text"/>	
Самовывоз	Доставка	Доставка
Адрес доставки	<input type="text"/>	
Точка самовывоза	<input type="text"/>	
Грузополучатель	<input type="text"/>	
Комментарий	<input type="text"/>	
Комментарий к экспедиции	<input type="text"/>	
Тип поиска	На всех складах Армтек	На складах Армтек и партн...
Полная поставка	Частичная отгрузка	Частичная отгрузка

Сбытовая организация, к которой выполняются запросы на оценку и оформляются заказы

АРМТЕК Обработка **OK** Записать Закрыть

Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах Armtek (Армтек) предусмотрены следующие опции:

Опция	Описание
Сбытовая организация	Сбытовая организация, к которой выполняются запросы на оценку и выполняются заказы
Вид поиска	Определяет возвращать ли аналоги в оценке или нет
Фильтр по программе	Определяет какая программа (легковая или грузовая) должна быть в результатах выполнения запроса по поиску цен
Покупатель	Покупатель, от лица которого выполняется оценка и оформление заказов

Опция	Описание
Договор	Договор покупателя со сбытовой организацией при оформлении заказа
Самовывоз	Определяет тип доставки: доставка или самовывоз
Адрес доставки	Адрес для службы доставки компании «Армтек»
Точка самовывоза	Адрес точки самовывоза при оформлении заказа
Грузополучатель	Грузополучатель в реализации товара
Комментарий	Комментарий к заказу
Комментарий к экспедиции	
Тип поиска	Признак проверки наличия товара при оформлении заказа: на основном складе, только складах Армтек или на складах партнеров в том числе
Полная поставка	При установке полной отгрузки позиция заказа будет отгружена только, если она собрана полностью

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в проценке или формировать Веб-заказы.

Шаг 5. Настройка параметров проценки

Аналогична [общей схеме](#).

Шаг 6. Настройка отправки заказа поставщику

Аналогична [общей схеме](#).

Обратите внимание! Нет возможности разместить заказ в Корзине, можно только оформить и отправить заказ поставщику.

From: <http://doc.alfa-auto-additions.ru/> - Документация

Permanent link:
http://doc.alfa-auto-additions.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%80%D0%89%D1%81_%D0%BB%D0%88%D1%81%D1%82_%D0%80%D1%80%D0%8C%D1%82%D0%85%D0%BA

Last update: 2020/08/28 09:35

